

# SOFAStack

## 消息队列 DMS 部署指南

产品版本：AntStack Plus 1.13.1


文档版本：20230708

# 法律声明

蚂蚁集团版权所有©2022，并保留一切权利。

未经蚂蚁集团事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

## 商标声明

 蚂蚁集团 ANT GROUP 及其他蚂蚁集团相关的商标均为蚂蚁集团所有。本文档涉及的第三方的注册商标，依法由权利人所有。

## 免责声明

由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。蚂蚁集团保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在蚂蚁集团授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过蚂蚁集团授权渠道下载、获取最新版的用户文档。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

# 通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

# 目录

1.前置条件	05
2.准备工作	06
2.1. 资源准备	06
2.2. 云游 Global 解决方案	06
2.3. 云游 Local 部署	08
2.4. 参数确认	12
3.发布部署	17
4.部署验证	18

# 1. 前置条件

## 版本信息

DMS：2.23.7。

归属产品集：共享中间件 1.22.0。

## 产品部署依赖

依赖产品列表：ACVIP、中间件支持中台（OSP）、SOFA Registry。

### 说明

本文档的相关部署需要在云游进行，请提前完成云游的部署。

## 部署产品

产品码	部署拓扑	部署规格
ACVIP	标准单机房部署	标准生产-单机房
OSP	标准单机房部署	标准生产-单机房
IAM	标准单机房部署	标准生产-单机房
INTELLIPROXY	标准单机房部署	标准生产-单机房
OP	标准单机房部署	标准生产-单机房

## 2.准备工作

### 2.1. 资源准备

类型	应用	规格	实例数
容器	after-mq-console	1 C/1 GB/1 GB（单核CPU、1 GB 内存、1 GB 硬盘）	1
	msgbroker	4 C/8 GB/100 GB	4
	msgconsole	2 C/4 GB/100 GB	2
	msgtest	2 C/4 GB/100 GB	1
负载均衡	msgbroker-inner-vip	内网	1
数据库（Schema）	msgdb(msgdb-1)	8 C/8 GB/200 GB	1
	msgdb(msgdb-2)	4 C/2 GB/100 GB	1
	confdb	8 C/8 GB/200 GB	1
文件存储	AFS	/	/

#### 重要

若执行重启容器操作，必须通过云游强制重启应用的操作。

### 2.2. 云游 Global 解决方案

#### 新增解决方案

1. 登录云游 Global。
2. 进入目标环境后，在 交付升级 页面，单击 新增解决方案。
3. 在 新增解决方案页面，确定解决方案名称和部署范围，单击 确认。
4. 进入新增的解决方案，单击 添加产品。

5. 根据部署的产品，在 基于产品集添加产品页面 页面，填写相关配置，需部署的产品清单如下表所示：

产品码	部署拓扑	部署规格
REGISTRY	标准单机房部署	标准生产-单机房
ACVIP	标准单机房部署	标准生产-单机房
OSP	标准单机房部署	标准生产-单机房
INTELLIPROXY	标准单机房部署	标准生产-单机房

6. 单击 提交。

7. 点击新增解决方案中的添加的产品，在该页面右上方单击 导出交付物。

8. 保存导出的交付物以备云游 Local 导入。

#### 重要

新增的解决方案必须是云游的标准方案。

## 获取镜像下载地址

在 Global 控制台获取上述产品的镜像时，需安装完成 Docker，当 Docker 安装完成后，您可以通过 `docker pull` 命令下载这些镜像。

1. 登录云游 Global 控制台。
2. 进入目标环境后，在交付升级页面，单击 规划，然后单击 产品 页签。
3. 选择要下载镜像的产品名，然后单击 下载镜像 获取下载链接。



4. 在 镜像下载地址 对话框单击 复制。



## 镜像清单


镜像名称	版本
msgbroker	2.23.6
dmsportalinit	2.18.0
mqaccoreinit	2.23.6
msgconsole	2.23.6
noguardmq	2.18.0
after-mq-console	2.23.6
msgtest	2.23.7

## 2.3. 云游 Local 部署

### 导入解决方案

1. 登录云游 Local，在 交付升级 页面，单击 导入解决方案。





2. 在 导入解决方案 页面点击 点击或拖曳上传，上传 [云游 Global 解决方案](#) 中导出的交付物。


## 数据库规划

### 创建数据库实例 & Schema

1. 单击 数据库 > 物理实例视角，根据实际需要创建实例。



2. 单击 数据库 > schema 视角，选择创建的数据库实例，单击 新增 Schema。



3. 选择 按解决方案输入，填写 Schema 名称、账号、密码，单击 确认。



- Schema 名称：本例中输入 msgdb。
- 账号：输入账号。
- 密码：输入密码。

## 编辑数据库实例

- 在解决方案详情页页面，单击 解决方案元数据 > 数据库规划。
- 单击铅笔图标。



## 3. 选择 使用已有数据库实例，添加 msgdb schema。

编辑数据库实例

数据库使用策略：☐ 自动新建数据库实例 ☒ 使用已有数据库实例 ☐ 使用已有数据库实例组 ?

当前实例：[查看数据库实例详情](#)

实例类型	自定义	状态	RUNNING	创建时间	2021-12-12 10:10:10
数据库类型	MYSQL	规格	customize-speccode		
CPU	4 核	数据库内存	8192 MB	数据库空间	100 GB

已添加的 Schema (1) :

选择未部署的 Schema (0 / 0) :

Schema 名称

<input type="checkbox"/>	Schema 名称	产品码	当前数据库实例	状态
<div><div></div>暂无数据</div>				


取消

确定

## 4. 单击 确定。

## 负载均衡规划

1. 在解决方案详情页面，单击 解决方案元数据 > 负载均衡规划。
2. 单击 确认负载均衡规划。



## 2.4. 参数确认

应用安装完成后，启动前请确认如下参数：

应用名	参数名	值	说明
after-mq-console	acvip_domain_name	DMS	-
	acvip_domain_servers	<pre>#if(\${prod.MQ.is_shared_cloud_env}=='true')\${res.MQ.app.msgbroker.anytunnelVips} #else\${res.MQ.app.msgbroker.containerIps} #end</pre>	-
	acvip_domain_server_port	9529	-
	datacenter	<code>\${env.info.datacenter}</code>	-
	osp_servers	<code>{{OSP.app.osp.ipList}}</code>	-
	product	mq	-
	product_access_secret	MiddleWareProviderSK	-

	product_cluster_id	mockclusterid	-
	product_cname	消息队列	-
	product_code	MQ	-
	product_description	mq	-
	product_doc_url	/	-
	product_enname	mq	-
	product_index_url	/index.html	-
	product_order	20	-
	region	\${env.info.region}	region
	antvip.endpoint	acvip-inner.finsitdev.com	AntVIP 地址
	confdb.password	Root123	conf
	confdb.url	11.166.85.81:3306/confdb	confdb
	confdb.username	root@findev0_1	conf
	db.idleTimeout	60	<p>DB 连接的空闲超时时间，单位为分钟，默认为 60 分钟。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OB Local proxy 或者 MYSQL 下设置为 60 分钟。</li> <li>OB 远程 proxy 时需要将时间设置的比 OB 的 alb 时间短，例如 OB 的 alb 是 15 分钟，则需要将远程 proxy 时间设置为 8 分钟。</li> </ul>

msgbroker	deploy_obproxy	false	是否启动 Local obproxy。
	enable.metrics	true	是否开启 metrics 统计。
	msgdb.password	Root123	msgdb-1
	msgdb.url	11.166.85.81:3306/msgdb	msgdb-1
	msgdb.username	root@findev0_1	msgdb-1
	msgdb1.password	Root123	msgdb-2
	msgdb1.url	11.166.84.221:3306/msgdb	msgdb-2
	msgdb1.username	root@antDNS0_6	msgdb-2
	obproxy_config_server_url	http://11.166.85.81:8080/services?Action=GetObProxyConfig&User_ID=alibaba-inc&UID=ocpmaster	obproxy config url。change \${prod.OCP.OB_PROXY_CONFIG} to current new way
	sofa.router	false	是否支持 SOFA Router，默认为 false，只允许线下环境开启。
	aliyun.auth.enable	true	是否开启阿里云鉴权。
	aliyun.meter.report.ak	LTAI5tLCY518WFUhwkvAm2Lu	reportAk
	aliyun.meter.report.domain.code	SofaDms_TEST	domainCode
	aliyun.meter.report.domain.part	cn-shanghai-finance-1	计费区域

msgconsole	aliyun.meter.report.enable	false	是否开启计费。
	aliyun.meter.report.schedule.in.second	3600	计费上报周期，1 小时。
	aliyun.meter.report.sk	ZyQOZ0UZmqhPYV0k6uUXMxbLWAVqQl	reportSk
	aliyun_meter_sum_enable	false	是否开启计费统计。
	antvip.endpoint	acvip-inner.finsitdev.com	AntVIP 地址
	cell	default	cell
	confdb.password	Root123	confdb
	confdb.schema	confdb	confdb
	confdb.url	11.166.85.81:3306	confdb
	confdb.username	root@findev0_1	confdb
	datacenter	default	datacenter
	deploy_obproxy	false	是否启动 Local obproxy。
	obproxy_config_server_url	http://11.166.85.81:8080/services?Action=GetObProxyConfig&User_ID=alibaba-inc&UID=ocpmaster	obproxy config url
	openapi.ak	LTAlb9LSkfnSSPrp	AccessKey
	openapi.endpoint	http://prodapigw-internal.finsitdev.com/gateway.do	OP 的 endpoint。

	openapi.sk	0P58kGV9rzpShdbbIfgqLwICIfgcms	SecretKey
	sofa.router	false	是否支持 SOFA Router。



## 3.发布部署

### 操作步骤

1. 登录云游 Local。
2. 单击 **交付升级**，然后单击目标解决方案。
3. 单击 **解决方案元数据**，然后单击 **参数**。
4. 完成 **资源准备** 及 **参数确认** 后，单击 **解决方案**，检查参数和镜像变化。
5. 在该页面下将鼠标放在后面的感叹号上，会显示出当前基线 and 新的解决方案之间的参数差异，确认无误后再进行下一步发布。

#### 说明

请将该页面进行截图，把截图发给阿里云技术支持进行确认。


6. 单击 **解决方案部署**，然后单击 **批量发布**。
7. 选择需要发布的应用后，单击 **确定**，执行发布。

#### 重要

需要开启 Beta 分组的开关，部署策略需要设置为分两组后开始部署应用。

### 后续操作

1. 登录 SOFA-OSP 控制台，单击 **启动**。
2. 确认中间件租户下 Middleware 和 Core 工作空间的 DMS 已启动，如下图所示：



## 4. 部署验证

1. 在云游平台 **全部发布单** 页面中找到刚刚执行的升级变更单，找到 DMS 升级发布的应用。
2. 当升级部署没有报错的情况下，发布单执行完成后，在云游启动自动化测试用例。

### ② 说明

若配置接口成功跑通，则发布部署成功。