

# 蚂蚁科技

## 蚂蚁动态卡片 使用指南

文档版本：20250731



# 法律声明

**蚂蚁集团版权所有©2022，并保留一切权利。**

未经蚂蚁集团事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

## 商标声明

 蚂蚁集团 ANT GROUP 及其他蚂蚁集团相关的商标均为蚂蚁集团所有。本文档涉及的第三方的注册商标，依法由权利人所有。

## 免责声明

由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。蚂蚁集团保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在蚂蚁集团授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过蚂蚁集团授权渠道下载、获取最新版的用户文档。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

# 通用约定

格式	说明	样例
 <b>危险</b>	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 <b>危险</b> 重置操作将丢失用户配置数据。
 <b>警告</b>	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 <b>警告</b> 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 <b>注意</b>	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 <b>注意</b> 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 <b>说明</b>	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 <b>说明</b> 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置>网络>设置网络类型。
<b>粗体</b>	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击 <b>确定</b> 。
Courier字体	命令或代码。	执行 cd /d C:/window 命令，进入 Windows系统文件夹。
<b>斜体</b>	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[ ] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

# 目录

1. 蚂蚁动态卡片简介	09
2. 接入客户端	11
2.1. 接入流程简介	11
2.2. 接入 Android	11
2.2.1. 快速开始	11
2.2.2. 进阶指南	20
2.2.2.1. 扩展初始化参数	20
2.2.2.2. 渲染卡片	21
2.2.2.3. 真机预览	23
2.2.2.4. 初始化引擎扩展	24
2.2.2.5. 预置卡片	28
2.2.2.6. 卡片调用客户端方法	29
2.2.2.7. 客户端调用卡片方法	30
2.2.2.8. 卡片自定义标签	31
2.2.3. 接口说明	33
2.2.3.1. CubeService	33
2.2.3.2. CubeEngine	34
2.2.3.3. CubeEngineConfig	37
2.2.3.4. CExceptionListener	39
2.2.3.5. CExceptionType	40
2.2.3.6. CExceptionInfo	40
2.2.3.7. CubeCard	42
2.2.3.8. CubeCardConfig	45
2.2.3.9. CCardType	51
2.2.3.10. CCardLayoutChangeListener	51
2.2.3.11. CCardCallback	52

2.2.3.12. CubeCardResultCode -----	52
2.2.3.13. CubeView -----	53
2.2.3.14. CubeModuleModel -----	53
2.2.3.15. CubeModule -----	54
2.2.3.16. CubeJSCallback -----	54
2.3. 接入 iOS -----	54
2.3.1. 快速开始 -----	54
2.3.2. 进阶指南 -----	63
2.3.2.1. 渲染卡片 -----	63
2.3.2.2. 真机预览 -----	65
2.3.2.3. 初始化引擎扩展 -----	69
2.3.2.4. 预置卡片 -----	71
2.3.2.5. 卡片调用客户端方法 -----	73
2.3.2.6. 客户端调用卡片方法 -----	74
2.3.2.7. 卡片自定义标签 -----	75
2.3.3. 接口说明 -----	77
2.3.3.1. CubeService -----	77
2.3.3.2. CubeEngine -----	78
2.3.3.3. CubeEngineConfig -----	80
2.3.3.4. CExceptionListener -----	80
2.3.3.5. CExceptionType -----	80
2.3.3.6. CExceptionInfo -----	81
2.3.3.7. CubeCard -----	81
2.3.3.8. CubeCardConfig -----	82
2.3.3.9. CCardType -----	83
2.3.3.10. CCardLayoutChangeListener -----	84
2.3.3.11. CCardCallback -----	84
2.3.3.12. CubeModuleProtocol -----	84

2.3.3.13. CubeCardResultCode -----	84
2.3.4. 接入 Demo 参考 -----	85
2.4. 接入 HarmonyOS NEXT -----	85
3. 使用控制台 -----	91
3.1. 卡片管理 -----	91
3.1.1. 创建卡片 -----	91
3.1.2. 添加卡片资源 -----	91
3.1.3. 删除卡片 -----	92
3.1.4. 创建发布任务 -----	93
3.2. 卡片分析 -----	94
3.3. 卡片性能 -----	95
4. 开放接口 -----	98
4.1. 概述 -----	98
4.2. 卡片的创建、查询和删除 -----	99
4.3. 卡片资源的上传和发布 -----	101
4.3.1. 上传卡片资源 -----	102
4.3.2. 查询卡片资源列表 -----	103
4.3.3. 根据资源 ID 查询内容 -----	105
4.3.4. 创建发布任务 -----	107
4.3.5. 查询发布任务列表 -----	109
4.3.6. 根据任务 ID 查询单个任务详情 -----	111
4.3.7. 修改发布任务状态 -----	112
5. 开发工具 -----	113
5.1. 关于 AntCubeTool -----	113
5.2. 安装 AntCubeTool -----	113
5.3. 使用 AntCubeTool -----	113
5.4. 更新 AntCubeTool -----	117
5.5. 卸载 AntCubeTool -----	117

6. 卡片语法	118
6.1. 卡片基础	118
6.1.1. 工程管理	118
6.1.2. 模板写法	119
6.1.3. 单位	119
6.1.4. 数据绑定	129
6.1.5. 事件绑定	129
6.1.6. 逻辑渲染	130
6.2. 卡片组件	131
6.2.1. div	131
6.2.2. text	132
6.2.3. image	139
6.2.4. richtext	140
6.2.5. slider	144
6.2.6. scroller	146
6.3. 卡片样式	149
6.3.1. 样式语法	149
6.3.2. 通用样式	153
6.3.2.1. 背景	153
6.3.2.2. filter	157
6.3.2.3. 盒子模型	159
6.3.2.4. 布局	165
6.3.2.5. hover	168
6.3.2.6. 动画	169
6.3.2.7. 无障碍	176
6.4. JS 能力	177
6.4.1. JS 能力	177
6.4.2. 生命周期	178

---

6.4.3. 定时器 -----	179
6.4.4. JS API -----	180
6.4.4.1. dom -----	180
6.4.4.2. animation -----	182
6.4.5. keyframe 动画 -----	183
7.常见问题 -----	191

# 1. 蚂蚁动态卡片简介

本文从定义和产品优势两方面对蚂蚁动态卡片（Ant Cube Card）进行了详细介绍，同时也提供了系列视频以深入了解蚂蚁动态卡片。

## 产品定义

蚂蚁动态卡片最初是支付宝自研的 Native 高性能渲染引擎，可以以不同产品形态在输入产物、JS 动态能力支持、渲染数据结构、样式支持能力等方面提供多种功能加持，并支持对增强功能进行组合以运用于不同场景。伴随着新业务场景对渲染能力以及外围能力的要求，蚂蚁动态卡片逐渐外扩为“一种以高性能渲染引擎为基础的应用开发技术栈”。而“兼顾用户体验和研发效率，追求极致的性能”，则成为了蚂蚁动态卡片的技术目标。

## 产品优势

- 提供动态内容展示，提高开发&运营效率
  - 以卡片的形式嵌入到原生 Native 页面中
  - Android/iOS 双端具有一致性，开发效率高，发布即可见
  - 体积小、性能好、内存少
- 经过支付宝钱包业务深度打磨
  - 多种前端开发语言（精简 Vue）
  - 完善的开发调试工具（编译、预览、调试、发布）
  - 客户端 SDK + 服务端卡片管理系统

## 介绍视频

### 基础介绍

您可以参照下面表格中提供的时间戳，快速定位到具体内容。

内容	时间戳
蚂蚁动态卡片的定义和特点	00:00:53~00:01:23
应用框架	00:01:24~00:03:01
系统架构	00:03:02~00:05:23
核心模块	00:05:24~00:07:03
线程模型	00:07:03~00:09:03
数据模型	00:09:04~00:11:26
高性能并发渲染	00:11:27~00:13:28
卡片生产/工作流程	00:13:29~00:14:15
卡片开发调试	00:14:16~00:15:09

## 操作演示

在以下视频中对卡片的创建、预览、运行效果进行了实操演示。

## 2. 接入客户端

### 2.1. 接入流程简介

本文介绍了将蚂蚁动态卡片接入客户端的整体流程。

在使用蚂蚁动态卡片时，需要遵循以下流程：

1. 选择定制基线。

- i. 添加卡片基线。
- ii. 添加卡片组件。

2. 初始化卡片。

3. 构建卡片工程。

- i. 初始化工程。
- ii. 构建工程。

4. 发布卡片。

- i. 进入卡片后台。
- ii. 创建卡片。
- iii. 添加卡片资源。
- iv. 发布卡片。

5. 渲染卡片。

#### 更多参考

- [接入 Android](#)
- [接入 iOS](#)

### 2.2. 接入 Android

#### 2.2.1. 快速开始

本文介绍了接入蚂蚁动态卡片的流程和部分使用蚂蚁动态卡片的内容。

蚂蚁动态卡片已通过 [mPaaS 10.2.3 基线版本](#) 开始公测，但当前仅支持采用 mPaaS 原生 AAR 的接入方式。更多关于接入方式的信息，请参见 [接入方式简介](#)。

#### 前置条件

- 已经开通并接入 mPaaS。
- 已经安装蚂蚁动态卡片 AntCubeTool 工具。更多详情请参见 [关于 AntCubeTool](#)。

#### 操作步骤

1. 选择基线。

- i. 点击 **mPaaS > 原生 AAR 接入**，在弹出的接入面板中，点击接入/升级基线下的 **开始配置**，添加 10.2.3 基线。

ii. 添加 魔方卡片 和 魔方卡片-网络图片加载库 组件。

**重要**

魔方卡片-网络图片加载库 是为了您快速接入 cube 卡片并体验提供的示例库，我们建议您在上线时，替换为您的 imageLoader。替换后可做到包体积减少、图片统一管理、图片异常监控（自行监控）等功能和优化。详情请参考 [初始化引擎扩展](#) 设置网络图片下载 Handler。



## 2. 初始化卡片。

- 在不同的基线版本中，需要进行的初始化处理不同，请根据您的基线版本，进行相应操作。
  - 在 10.2.3 及以后的基线版本中，只需在 **Application** 中添加 `MP.init(this);` 初始化 mPaaS 即可。如您需要设置初始化参数，请参见 [扩展初始化参数](#)。
  - 在 10.2.3 之前的基线版本中，需在 **Application** 中添加以下代码，初始化 mPaaS。

```
public class MainApplication extends Application {

    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
        // 初始化 mPaaS
        MP.init(this);
    }
}
```

ii. 在 App 目录下 `AndroidManifest.xml` 中添加以下代码，以保证可以抓到 C 层闪退。

```
<!-- 蚂蚁动态卡片抓取 C 层闪退必备 -->
<receiver
    android:name="com.alipay.mobile.common.logging.process.LogReceiverInToolsProcess"
    android:enabled="true"
    android:exported="false"
    android:process=":tools">
    <intent-filter>
        <action android:name="${applicationId}.monitor.command" />
    </intent-filter>
</receiver>
<receiver
    android:name="com.alipay.mobile.logmonitor.ClientMonitorWakeupReceiver"
    android:enabled="true"
    android:exported="false"
    android:process=":push">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
        <action android:name="${applicationId}.push.action.CHECK" />
        <action android:name="${applicationId}.monitor.command" />
    </intent-filter>
</receiver>
```


### 3. 构建卡片工程。

i. 初始化工程。在终端里执行 `act init` 命令。

- 请选择应用类型为 **Cube**，选择模板卡片（VUE 格式）。
- 请输入应用名称，输入您的项目名称，建议采用英文、数字和下划线的组合。
- 请选择“需要额外创建工程源码文件夹”，会额外以应用名称建立一个文件夹。如果选择不需要，会在当前目录直接初始化。

```
l-Pro:Downloads i$ act init
? 请选择应用类型 Cube 模板卡片 (VUE格式)
? 请输入应用名称 hello_cube
? 是否需要额外创建工程源码文件夹 需要，在额外创建的工程目录下初始化源码
2021/11/17 20:00:36 [ACT] [INFO] 初始话模板卡片应用
{
  "projectType": "templates",
  " projectName": "hello_cube",
  "needProjectFolder": true,
  "projectSubType": "single",
  "projectPath": "/Users/ci/Downloads/hello_cube"
}
2021/11/17 20:00:36 [ACT] [INFO] 模板卡片应用初始化完成 : /Users/ci/Downloads/hello_cube
l-Pro:Downloads i$
```

ii. 构建工程。使用 `cd` 命令打开刚创建的卡片工程，运行 `act build` 完成构建。构建完的产物会在您的工程的 `/dist/` 文件夹下。




4. 发布卡片。

i. 进入卡片后台。



### ii. 单击 新建卡片。

卡片 ID 建议使用英文、数字和下划线的组合，长度不短于 8 个字符。客户端渲染卡片时会依赖卡片 ID。卡片名称可以取任意值，长度不超过 20 个字符。



### iii. 添加卡片资源。

- 建议使用 4 位版本号。
- 选择刚才编译的 main.zip。
- 客户端范围指的是可以拉取到该卡片的客户端版本。如果要覆盖所有客户端版本，在最低版本中填入 0.0.0.0 即可。

基本信息  
卡片ID:hello\_cube      当前最高版本: iOS:0.0.0.0,android:0.0.0.0

配置信息  
\* 卡片版本号  
1.0.0.0

\* 文件  
△ 选择文件  
main.zip

\* 客户端生效范围 ②

iOS	最低版本	0.0.0.0	系统默认	客户端最高生效版本
Android	最低版本	0.0.0.0	系统默认	客户端最高生效版本

拓展信息  
请输入卡片拓展信息

#### iv. 发布卡片。

##### a. 单击 创建发布。



##### b. 选择 正式发布。



卡片发布成功后，客户端就可以拉取到卡片。

#### 5. 渲染卡片。

```
// 创建卡片配置
CubeCardConfig cardConfig = new CubeCardConfig();
// 后台创建的卡片 ID
cardConfig.setTemplateId("hello_cube");
// 卡片版本
cardConfig.setVersion("1.0.0.0");
// 卡片宽度，这里选取屏幕宽度
cardConfig.setWidth(MFSystemInfo.getPortraitScreenWidth());
// 卡片数据（用于渲染卡片的数据，一般是 mock.json 里面的内容）
JSONObject obj = new JSONObject("xxxxx");
cardConfig.setData(obj);
// 创建卡片信息
CubeService.instance().getEngine().createCard(cardConfig, new CCardCallback() {
    @Override
    public void onLoaded(final CubeCard crystalCard, CCardType cardType, CubeCardConfig cubeCardConfig, CubeCardResultCode result
        if (resultCode == CubeCardResultCode.CubeCardResultSucc) {
            // 需要运行在主线程
            runOnUiThread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    // 创建卡片 View
                    CubeView view =
                        CubeService.instance().getEngine().createView(FastActivity.this);
                    // 添加到外层 ViewGroup 里
                    mWrapperLl.addView(view);
                    // 渲染卡片
                    crystalCard.renderView(view);
                }
            });
        } else {
            MPLogger.info("cube", "fail " + cubeCardConfig.getTemplateId() + " style " +
                cardType + " error " + resultCode);
        }
    }
});
```

**销毁页面时，需要把卡片手动回收。**

```
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (mCard != null) {
        mCard.recycle();
    }
    int childrenCount = mWrapperLl.getChildCount();
    for (int i = 0; i < childrenCount; i++) {
        if (mWrapperLl.getChildAt(i) instanceof CubeView) {
            ((CubeView) mWrapperLl.getChildAt(i)).destroy();
        }
    }
    mWrapperLl.removeAllViews();
}
```

## 6. 效果预览。



鬼刀 ト刀

# Hello Cube 2

## 2.2.2. 进阶指南

### 2.2.2.1. 扩展初始化参数

在 `cp_change_23596.28` 及以后版本的基线中，使用卡片前无需手动初始化，只需要安装卡片组件即可。本文则介绍了在此种情况下设置初始化参数的实现方法。

如果您需要设置初始化参数，请参考以下代码：

```
// 设置 cube 初始化参数
CubeInitParam cubeInitParam
    = CubeInitParam.getDefault()
    // 引擎初始化配置
    .setCubeEngineConfig(generateCubeEngineConfig())
    // 注册卡片 to 客户端通道
    .setCubeModuleModels(generateModuleModel())
    // 注册自定义标签
    .setCubeWidgetInfos(generateWidget());
// 初始化 mPaaS
MP.init(this, MPInitParam.obtain().addComponentInitParam(cubeInitParam));
```

#### setAutoInitCube

```
/**
 * 设置是否框架自动初始化 cube，默认自动
 * @param autoInitCube
 * @return
 */
public CubeInitParam setAutoInitCube(boolean autoInitCube)
```

#### setCubeEngineConfig

```
/**
 * 设置 CubeEngineConfig，可参考 CubeEngineConfig 介绍
 * @param cubeEngineConfig
 * @return
 */
public CubeInitParam setCubeEngineConfig(CubeEngineConfig cubeEngineConfig)
```

#### setCubeModuleModels

```
/**  
 * 注册 cube jsapi  
 * @param cubeModuleModels  
 */  
public CubeInitParam setCubeModuleModels(Collection<CubeModuleModel> cubeModuleModels)
```

## setCubeWidgetInfos

```
/**  
 * 注册自定义 view (自定义标签)  
 * @param cubeWidgetInfos  
 */  
public CubeInitParam setCubeWidgetInfos(Collection<CubeWidgetInfo> cubeWidgetInfos)
```

### 2.2.2.2. 渲染卡片

本文介绍了在 Android 客户端渲染卡片的整体实现流程。

渲染卡片的流程分为四部分，第一步，组装卡片配置信息；第二步，根据配置信息请求卡片，获取到卡片实例；第三步，通过卡片实例，使用卡片 View 去渲染；第四步，在整个业务完成后，在 `destroy` 声明周期中，释放卡片。具体流程如下：

#### 1. 组装卡片配置信息。

创建配置信息，并设置各种参数。更多参数请参见 [接口说明](#)。

```
/**  
 * 组装卡片配置信息  
 * @return  
 */  
private CubeCardConfig assembleCubeCardConfig(){  
    // 创建卡片配置  
    CubeCardConfig cardConfig = new CubeCardConfig();  
    // 后台创建的卡片ID  
    cardConfig.setTemplateId("hello_cube");  
    // 卡片版本  
    cardConfig.setVersion("1.0.0.0");  
    // 卡片宽度，这里选取屏幕宽度  
    cardConfig.setWidth(MFSystemInfo.getPortraitScreenWidth());  
    return cardConfig;  
}
```

#### 2. 请求卡片。

根据组装好的卡片配置信息，请求卡片。卡片引擎会去服务端获取卡片模板信息，可以使用 `createCard` 方法一次请求一个卡片，也可以使用 `createCards` 方法一次请求多个卡片。

```
/*
 * 请求卡片信息
 * @param cardConfig
 */
private void requestCubeCard(final CubeCardConfig cardConfig) {
    // 创建卡片信息
    CubeService.instance().getEngine().createCard(cardConfig, new CCardCallback() {
        @Override
        public void onLoaded(final CubeCard cubeCard, CCardType cardType, CubeCardConfig cubeCardConfig, CubeCardResultCode resultCode) {
            renderCubeCard(cubeCard, cardType, cubeCardConfig, resultCode);
        }
    });
}
```

### 3. 渲染卡片。

获取到卡片信息后，生成卡片 View，在主线程中进行渲染。这一步也要做异常判断，防止未顺利获取到卡片信息的情况发生。

```
/*
 * 渲染卡片
 * @param cubeCard
 * @param cardType
 * @param cubeCardConfig
 * @param resultCode
 */
private void renderCubeCard(final CubeCard cubeCard, CCardType cardType, CubeCardConfig cubeCardConfig, CubeCardResultCode resultCode) {
    if (resultCode == CubeCardResultCode.CubeCardResultSucc) {
        // 需要运行在主线程
        runOnUiThread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                mCard = cubeCard;
                // 创建卡片View
                CubeView view =
                    CubeService.instance().getEngine().createView(FastActivity.this);
                // 添加到外层 ViewGroup 里
                mWrapperLl.addView(view);
                // 渲染卡片
                cubeCard.renderView(view);
            }
        });
        MPLogger.info(TAG, "succ " + cubeCardConfig.getTemplateId() + " style " + cardType);
    } else {
        MPLogger.info(TAG, "fail " + cubeCardConfig.getTemplateId() + " style " + cardType + " error " + resultCode);
    }
}
```

### 4. 释放卡片。

卡片使用完成之后，释放卡片的内存资源，通常是在页面的 `onDestroy` 生命周期里调用。

```
/**  
 * 释放卡片资源  
 */  
  
private void releaseCubeCard(){  
    if (mCard != null) {  
        mCard.recycle();  
    }  
    int chidrenCount = mWrapperLl.getChildCount();  
    for (int i = 0; i < chidrenCount; i++) {  
        if (mWrapperLl.getChildAt(i) instanceof CubeView) {  
            ((CubeView) mWrapperLl.getChildAt(i)).destroy();  
        }  
    }  
    mWrapperLl.removeAllViews();  
}
```

### 2.2.2.3. 真机预览

本文介绍了在 Android 客户端中进行真机预览卡片的操作流程。


#### 前置条件

- 已经开通并接入 mPaaS。
- 已经安装蚂蚁动态卡片 AntCubeTool 工具。更多详情请参见 [关于 AntCubeTool](#)。
- 已经按照 [快速开始](#) 完成接入流程。

#### 操作步骤

##### 1. 添加真机预览依赖。

###### i. 添加 蚂蚁动态卡片-开发工具 组件。



- ii. 在项目主 module 的 `build.gradle` 中添加第三方依赖，如果有冲突可以以您的依赖版本为准。

```
dependencies {  
    ....  
    implementation "com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:3.12.12"  
    implementation 'org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.3.72'  
    implementation "com.squareup.okhttp3:okhttp:3.12.12"  
    implementation 'com.squareup.picasso:picasso:2.5.2'  
    implementation 'org.simple:androideventbus:1.0.5'  
    ....  
}
```

2. 通过命令行启动本地调试服务。在工程的路径下，运行指令开启服务。在 macOS 和 Windows 上开启服务的指令如下：

- macOS : `act prepare && act server`
- Windows : `act prepare | act server`

执行指令后，在终端会生成二维码。

3. 启动客户端并扫码，建立连接。终端会提示设备已连接。

```
CubeCardDebug.openScanner(activity);
```

#### ② 说明

由于是建立内网连接，因此如果 targetVersion 大于 27，需要进行降级，或者在 manifest 里配置

`android:usesCleartextTraffic="true" android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"`  
以及对应的 `network_security_config.xml`。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<network-security-config>  
    <domain-config cleartextTrafficPermitted="true">  
        <domain includeSubdomains="true">${本地 IP 地址}</domain>  
    </domain-config>  
</network-security-config>
```

扫码完成之后，在客户端上会有 toast 提醒：Cube Socket：已连接  
终端也会提示已连接。

#### 4. 预览。

修改卡片代码，然后调用 `act build` 完成编译。再调用 `act preview`，将编译好的内容推送到客户端上。

### 2.2.2.4. 初始化引擎扩展

本文介绍了在 Android 客户端中初始化引擎扩展的操作步骤。

#### 前置条件

- 已经开通并接入 mPaaS。
- 已经在控制台 [发布蚂蚁动态卡片](#)。

#### 操作步骤

1. 预置卡片本地路径。
  - 设置卡片引擎类 `CubeEngineConfig` 的属性。

```

    /**
     * 存储模版的本地资源包的路径
     *
     * @param resourcePath - 设置资源文件路径
     */
    public void setResourcePath(String resourcePath) {
        this.resourcePath = resourcePath;
    }

```

- 本地蚂蚁动态卡片 assets 路径。

```

//清除卡片数据
CubeService.instance().destroyEngine();
CubeEngineConfig config = new CubeEngineConfig();
//设置路径
config.setResourcePath("您设置的资源所在路径");
CubeService.instance().initEngine(config, MainApplication.getApplication());

```

示例：如果您设置 `setResourcePath("cube")`，那么预置卡片路径就是 `assets/cube/`。

## 2. 设置异常监听。

- i. 设置异常监听接口 `CExceptionListener`。

```

public interface CExceptionListener {
    void onException(CExceptionInfo var1);
}

```

- ii. 异常接口方法描述。

限定符和类型	方法和说明
void	onException(CExceptionInfo info)

- iii. 异常方法详细说明。

```

    /**
     * 异常监听通知
     *
     * @param cExceptionInfo - 异常信息
     */
    void onException(CExceptionInfo cExceptionInfo)

```

- iv. 在 `Activity` 中接入 `CExceptionListener` 类，执行继承方法。

```

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements CExceptionListener {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }

    @Override
    public void onException(CExceptionInfo cExceptionInfo) {
        //根据 CExceptionInfo 返回数据判断异常接口错误信息
    }
}

```

## 3. 设置网络图片下载 Handler。

i. 网络图片下载接口 `ICKImageHandler`。

ii. 在 `ICKImageHandler` 内部定义 `onBitmapLoaded` 和 `onBitmapFailed`。方法如下：

```
public interface ICKImageHandler {  
  
    String loadImage(String var1, int var2, int var3, Map<String, Object> var4,  
    ICKImageHandler.LoadImageListener var5);  
  
    void cancel(String var1);  
  
    public interface LoadImageListener {  
        void onBitmapLoaded(Bitmap var1);  
        void onBitmapFailed(Exception var1);  
    }  
}
```

iii. 图片下载方法描述。

限定符和类型	方法和说明
String	<code>loadImage(String var1, int var2, int var3, Map&lt;String, Object&gt; var4, ICKImageHandler.LoadImageListener var5)</code>
void	<code>cancel(String var1)</code>
void	<code>onBitmapLoaded(Bitmap var1)</code>
void	<code>onBitmapFailed(Exception var1)</code>

iv. 图片下载方法详细描述。

```
/*
 * 网络图片下载监听
 *
 * @param url - 图片下载网络地址 URL
 * @param width - 图片宽度
 * @param height - 图片高度
 * @param params - 参数
 * @param loadImageListener - 加载监听
 */
String loadImage(String url, int width, int height, Map<String, Object> params, ICKImageHandler.LoadImageListener loadImageListener)
```

```
/*
 * 网络图片下载取消监听
 *
 * @param var1 - URL
 */
void cancel(String var1)
```

```
/*
 * 图片下载成功监听
 *
 * @param var1
 */
void onBitmapLoaded(Bitmap var1)
```

```
/*
 * 图片下载失败监听
 *
 * @param var1
 */
void onBitmapFailed(Exception var1)
```

v. 在 `Activity` 中接入 `ICKImageHandler` 类，执行继承方法，重写网络图片下载功能。

```
public class LocalCardsActivity extends AppCompatActivity implements ICKImageHandler {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_local_cards);

    }

    @Override
    public String loadImage(String s, int i, int i1, Map<String, Object> map,
LoadImageListener loadImageListener) {
        new Thread(){
            @Override
            public void run() {
                try {
                    final Bitmap bitmap = HttpUtil.get(url, null, null);
                    if (bitmap != null){
                        if (loadImageListener != null){
                            loadImageListener.onBitmapLoaded(bitmap);
                        }
                    }else {
                        if (loadImageListener != null){
                            loadImageListener.onBitmapFailed(new Exception("bitmap is null"));
                        }
                    }
                }catch (Exception e){
                    e.printStackTrace();
                    if (loadImageListener != null){
                        loadImageListener.onBitmapFailed(e);
                    }
                }
            }
        }.start();
        return url;
    }

    @Override
    public void cancel(String s) {
    }
}
```

## 2.2.2.5. 预置卡片

本文介绍了在 Android 客户端中预置蚂蚁动态卡片的操作步骤。

### 前置条件

- 已经开通并接入 mPaaS。
- 已经在控制台 [发布蚂蚁动态卡片](#)。
- 已经在初始化引擎扩展中预置卡片本地路径。更多信息，请参见 [初始化引擎扩展](#)。

### 操作步骤

- 从控制台下载加密的 Bin 文件。
- 将下载的文件添加拷贝到资源文件中。

将下载的 Bin 文件重新命名为 卡片 ID@卡片版本，例如 main@1\_0\_0.zip。

② 说明

后期控制台将直接提供完整命名的 zip 包，无需用户手动修改命名，只需要添加到 assets 即可。

3. 将 Assets 引入工程中。更多详情，请参见 [初始化引擎扩展](#)。

4. 加载预置卡片。

```
// 创建卡片配置
CubeCardConfig cardConfig = new CubeCardConfig();
// 创建的卡片 ID
cardConfig.setTemplateId("main");
// 卡片版本
cardConfig.setVersion("1.0.0.0");
// 卡片宽度，这里选取屏幕宽度
cardConfig.setWidth(MFSystemInfo.getPortraitScreenWidth());
// 卡片数据。（必填）
JSONObject obj = new JSONObject("xxxxx");
cardConfig.setData(obj);
// 创建卡片信息
CubeService.instance().getEngine().createCard(cardConfig, new CCardCallback() {
    @Override
    public void onLoaded(CubeCard cubeCard, CCardType cCardType, CubeCardConfig cubeCardConfig,
    CubeCardResultCode cubeCardResultCode) {
        if (cubeCardResultCode == CubeCardResultCode.CubeCardResultSucc) {
            // 需要运行在主线程
            runOnUiThread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    // 创建卡片 View
                    CubeView view = CubeService.instance().getEngine().createView(您当前 Activity
所在);
                    // 添加到外层 ViewGroup 里
                    local_cards.addView(view);
                    // 渲染卡片
                    cubeCard.renderView(view);
                }
            });
        } else {
            MPLogger.info("cube", "fail " + cubeCardConfig.getTemplateId() + " style
" + cCardType + " error " + cubeCardResultCode);
        }
    }
});
```

## 2.2.2.6. 卡片调用客户端方法

本文介绍了在蚂蚁动态卡片中调用 Android 客户端方法的实现路径。

### 操作步骤

1. 客户端注册 module。

### i. 自定义 module。

```
public class CustomCubeModule extends CubeModule {
    private static final String TAG = CustomCubeModule.class.getSimpleName();

    // 注解，uiThread 表示是否在主进程回调
    @JsMethod(uiThread = true)
    public void cubeToClient(final CubeJSCallback callback) {
        // 向卡片发送回调
        if (callback != null) {
            callback.invoke("cubeToClient callback data: " + System.currentTimeMillis());
        }
    }
}
```

### ii. 注册自定义 module。

**第一个参数是 type，第二个参数是自定义 module 的全路径，第三个参数是调用的方法名称。全路径和方法名称不需要混淆。**

```
Collection<CubeModuleModel> cubeModuleModels = new LinkedList<>();
cubeModuleModels.add(new CubeModuleModel("custom", CustomCubeModel.class.getName(), new String []
[] {"cubeToClient"}));
CubeService.instance().getEngine().registerModule(cubeModuleModels, null);
```

## 2. 卡片侧调用。

- i. 注册 module.type 需和客户端保持一致，此处以 `custom` 为例。
- ii. 调用 module，方法名和客户端注册方法名要保持一致。

```
<script>
    // 注册 module
    const navigator = requireModule("custom");
    export default {
        data: {
            message: 'Hello Cube 1'
        },
        beforeCreate() {
            this.message = 'Hello Cube 2'
        },
        didAppear() {

        },
        methods: {
            onClick() {
                // 调用客户端方法
                navigator(cubeToClient(event=>{
                    this.message = event;
                }))
            }
        }
    }
</script>
```

- iii. 将卡片打包发布到后台，即可调用客户端方法。

## 2.2.2.7. 客户端调用卡片方法

本文介绍了在 Android 客户端调用卡片方法的实现路径。

### 操作步骤

## 1. 卡片侧实现 JS 方法。

```
<script>
  export default {
    data: {
      message: 'Hello Cube 1'
    },
    beforeCreate() {
      this.message = 'Hello Cube 2'
    },
    didAppear() {

    },
    methods: {
      onClick() {
        console.info('invoke on-click event');
      },
      // js 方法
      clientToCube(data) {
        this.message = data;
      }
    }
  }
</script>
```

## 2. 将卡片打包，发布到卡片后台。

### 3. 客户端调用。

客户端获取卡片实例，调用对应的 JS 方法，并发送数据。

```
if (mCubeCard != null) {
  mCubeCard.callJsFunction("clientToCube", "client to cube: " + System.currentTimeMillis());
}
```

## 2.2.2.8. 卡片自定义标签

本文介绍了在卡片中自定义标签的实现步骤。

### 操作步骤

#### 1. 客户端注册自定义标签（自定义 View）。

##### i. 实现自定义标签（自定义 View）。

继承 CCardWidget 并实现其抽象方法，主要方法为 `onCreateView`，在这里返回对应的自定义 View。

```
public class CustomCubeWidget extends CCardWidget {
  private static final String TAG = "CustomCubeWidget";

  public CustomCubeWidget(Context context) {
    super(context);
  }

  /**
   * UI创建接口，表示当前组件要上屏的视图UI
   *
   * @param params 组件在卡片上声明的数据，包括样式、事件和属性，对应的key为DATA_KEY_STYLES、
   * DATA_KEY_EVENTS、DATA_KEY_ATTRS；
   * @param width 组件的宽度
   * @param height 组件的高度
   * @return 返回嵌入的View
   */
  @Override
```

```
com.alipay.mpcard.widget.MPView  
public View onCreateView(Map<String, Object> params, int width, int height) {  
    MPLogger.debug(TAG, "onCreateView:" + width + "," + height);  
    for (String key : params.keySet()) {  
        MPLogger.debug(TAG, key + ":" + params.get(key));  
    }  
    TextView textView = new TextView(getContext());  
    textView.setText("test");  
    return textView;  
}  
  
/**  
 * UI复用接口，如果组件支持复用（参见 canReuse 方法），当组件被复用重新上屏时调用。  
*  
* @param params 组件在卡片上声明的数据  
* @param width 组件的宽度  
* @param height 组件的高度  
*/  
@Override  
public void onReuse(Map<String, Object> params, int width, int height) {  
    MPLogger.debug(TAG, "onReuse");  
}  
  
/**  
 * 组件数据更新接口  
*  
* @param params 组件在卡片上声明的数据  
*/  
@Override  
public void onUpdateData(Map<String, Object> params) {  
    MPLogger.debug(TAG, "onUpdateData");  
}  
  
/**  
 * 组件复用清理接口。如果组件支持复用（canReuse 返回 true），则组件在进入复用池后会调用 onRecycleAndCached方法，表示当前组件已经离屏放入缓存内，需要清理资源。  
*/  
@Override  
public void onRecycleAndCached() {  
    MPLogger.debug(TAG, "onRecycleAndCached");  
}  
  
/**  
 * 组件是否支持复用；为了提高效率，扩展组件可以支持复用。例如当某个自定义的标签组件由于数据更新被移除当前视图，此时该组件如果支持复用，那么会放入复用池内，下次该组件显示时，会直接从复用池内获取；如果组件不支持复用，则直接调用销毁接口 (onDestroy)；  
*  
* @return true：复用，false：不复用  
*/  
@Override  
public boolean canReuse() {  
    MPLogger.debug(TAG, "canReuse");  
    return false;  
}  
  
/**  
 * 组件销毁回调接口，释放资源  
*/  
@Override  
public void onDestroy() {  
    MPLogger.debug(TAG, "onDestroy");  
}
```

```

    }
}

```

## ii. 注册自定义标签。

第一个参数是自定义的标签，可随意定制，在卡片侧会写在 <> 内。建议加上前缀，防止和动态卡片本身的标签冲突。第二个是自定义标签实现类的全路径，注意不要混淆。

```

Collection<CubeWidgetInfo> widgetInfos = new LinkedList<>();
widgetInfos.add(new CubeWidgetInfo("custom-widget", CustomCubeWidget.class.getName()));
CubeService.instance().getEngine().registerWidgets(widgetInfos);

```

## 2. 卡片侧调用。

在标签中，写入自定义的标签，此处为 `custom-widget`。

### ② 说明

写入的自定义标签需要和注册自定义标签步骤中的第一个参数保持一致。

```

<template>
  <div class="root">
    ...
    <custom-widget></custom-widget>
    ...
  </div>
</template>

```

## 3. 将卡片打包发布到后台或者预览，即可渲染客户端自定义的 view。

## 2.2.3. 接口说明

### 2.2.3.1. CubeService

本文介绍了卡片服务类的方法。

#### 公共函数

函数	返回值类型	说明
<code>public static CubeCrystalService instance()</code>	<code>static CubeCrystalService</code>	获取 CubeCrystalService 实例。
<code>public void initEngine(CubeEngineConfig config, Application application)</code>	<code>void</code>	全局初始化。
<code>public CubeEngine getEngine()</code>	<code>CubeEngine</code>	获取引擎实例。
<code>public void destroyEngine()</code>	<code>void</code>	全局销毁。

#### instance

- 声明：`public static CubeCrystalService instance()`

- **说明**：获取 CubeCrystalService 实例。
- **参数**：无。
- **返回值**：

返回值	类型
CubeCrystalService 实例	CubeCrystalService

## initEngine

- **声明**：`public void initEngine(CubeEngineConfig config, Application application)`
- **说明**：全局初始化。
- **参数**：

参数	类型	说明
config	CubeEngineConfig	初始化配置
application	Application	-

- **返回值**：无。

## getEngine

- **声明**：`public CubeEngine getEngine()`
- **说明**：获取引擎实例。
- **参数**：无。
- **返回值**：

返回值	类型
引擎实例	CubeEngine

## destroyEngine

- **声明**：`public void destroyEngine()`
- **说明**：全局销毁。
- **参数**：无。
- **返回值**：无。

## 2.2.3.2. CubeEngine

本文介绍了卡片引擎核心类的方法。

### 公共函数

函数	返回值类型	说明
<code>createCard(final CubeCardConfig config, final CCardCallback callback)</code>	void	创建单个卡片。

createCards(List<CubeCardConfig> configs, final CCardCallback callback)	void	批量创建卡片。
createView(Context context)	CubeView	创建渲染视图。
setCustomUnit(String unitName, float unitRadio)	void	设置自定义单位。
registerModule(Collection<CubeModuleModel> models, Bundle options)	void	注册自定义 module。
registerWidgets(Collection<CubeWidgetInfo> widgets)	void	注册一组自定义扩展组件。
sendEvent(Map<String, Object> componentData, String eventName, @Nullable Map<String, Object> eventParams)	void	Native 向 JS 側发送自定义事件通道。
destroy()	void	销毁卡片实例。

## createCard

- **声明 :** public void createCard(final CubeCardConfig config, final CCardCallback callback)
- **说明 :** 创建单个卡片。
- **参数 :**

参数	类型	说明
config	CubeCardConfig	卡片配置参数。
callback	CCardCallback	回调。

- **返回值 :** 无。

## createCards

- **声明 :** public void createCards(List<CubeCardConfig> configs, final CCardCallback callback)
- **说明 :** 批量创建卡片。
- **参数 :**

参数	类型	说明
configs	List<CubeCardConfig>	批量配置。
callback	CCardCallback	回调，每个卡片结果回调一次。

- **返回值 :** 无。

## createView

- **声明 :** public CubeView createView(Context context)
- **说明 :** 创建渲染视图。

- 参数：

参数	类型	说明
context	Context	创建 view 的上下文。

- 返回值：

返回值	类型	说明
createView	CubeView	Cube 渲染容器 view。

## setCustomUnit

- 声明： public void setCustomUnit(String unitName, float unitRadio)

- 说明：设置自定义单位。

- 参数：

参数	类型	说明
unitName	String	单位名称，例如 sip。
unitRadio	float	单位比例，例如 1.5。

- 返回值：无。

## registerModule

- 声明： public void registerModule(Collection<CubeModuleModel> models, Bundle options)

- 说明：注册自定义 module。

- 参数：

参数	类型	说明
models	Collection<CubeModuleModel>	key 为 module 名称，例如 animation；value 为类名，例如 CKAnitmaionModule。
options	Bundle	-

- 返回值：无。

## registerWidgets

- 声明： public void registerWidgets(Collection<CubeWidgetInfo> widgets)

- 说明：注册一组自定义扩展组件。

- 参数：

参数	类型	说明

widgets	Collection<CubeWidgetInfo>	扩展组件信息。
---------	----------------------------	---------

- **返回值：**无。

### sendEvent

• **声明：** public void sendEvent(Map<String, Object> componentData, String eventName, @Nullable Map<String, Object> eventParams)

• **说明：**Native 向 JS 侧发送自定义事件通道。

• **参数：**

参数	类型	说明
componentData	Map<String, Object>	组件数据，即 CCardWidget 中 onCreateView 创建组件时的入参 data。
eventName	String	自定义事件名称。
eventParams	Map<String, Object>	自定义事件参数。

- **返回值：**无。

### destroy

• **声明：** private void destroy()

• **说明：**销毁卡片实例。

• **参数：**无。

• **返回值：**无。

## 2.2.3.3. CubeEngineConfig

本文介绍了卡片引擎初始化配置类的方法。

### 公共函数

函数	返回值类型	说明
public String getResourcePath()	String	获取本地资源包路径。
public void setResourcePath(String resourcePath)	void	设置本地资源包路径。
public CExceptionListener getExceptionListener()	CExceptionListener	获取异常监听。

函数	返回值类型	说明
<pre>public void setExceptionListener(CExceptionL istener exceptionListener)</pre>	void	设置异常监听。
<pre>public ICKImageHandler getImageHandler()</pre>	ICKImageHandler	获取 imagehandler。
<pre>public void setImageHandler(ICKImageHandler imageHandler)</pre>	void	设置 imageHandler。

## getResourcePath

- 声明 : `public String getResourcePath()`

• 说明 : 获取本地资源包路径。

• 参数 : 无。

• 返回值 :

返回值	类型	说明
getResourcePath 对象	String	本地资源包路径。

## setResourcePath

```
/**  
 * 设置本地资源包路径  
 * @param resourcePath  
 */  
public void setResourcePath(String resourcePath)
```

- 声明 : `public void setResourcePath(String resourcePath)`

• 说明 : 设置本地资源包路径。

• 参数 :

参数	类型	说明
resourcePath	String	本地资源包路径。

• 返回值 : 无。

## getExceptionListener

- 声明 : `public CExceptionListener getExceptionListener()`

• 说明 : 获取异常监听。

• 参数 : 无。

• 返回值 :

返回值	类型	说明
getExceptionListener 对象	CExceptionListener	监听到的异常。

### setExceptionListener

- 声明 : `public void setExceptionListener(CExceptionListener exceptionListener)`
- 说明 : 设置异常监听。
- 参数 :

参数	类型	说明
exceptionListener	CExceptionListener	卡片异常监听器。

- 返回值 : 无。

### getImageHandler

- 声明 : `public ICKImageHandler getImageHandler()`
- 说明 : 获取 imagehandler。
- 参数 : 无。
- 返回值 :

返回值	类型	说明
imagehandler 对象	ICKImageHandler	获取到的 imagehandler。

### setImageHandler

- 声明 : `public void setImageHandler(ICKImageHandler imageHandler)`
- 说明 : 设置 imageHandler。如果不设置，会默认内部实现。建议通过自定义实现。
- 参数 :

参数	类型	说明
imageHandler	ICKImageHandler	要设置的 imageHandler。

- 返回值 : 无。

## 2.2.3.4. CExceptionListener

本文介绍了卡片异常监听器的方法。

### 公共方法

函数	返回值类型	说明
<pre>public void onException(CExceptionInfo info);</pre>	void	异常监听通知。

### onException

- 声明 : `public void onException(CExceptionInfo info);`
- 说明 : 异常监听通知。
- 参数 :

参数	类型	说明
info	CExceptionInfo	异常信息

- 返回值 : 无。

### 2.2.3.5. CExceptionType

本文介绍了卡片的异常类型。

- 声明 : `public enum CExceptionType {JS_EXCEPTION, STYLE_EXCEPTION}`
- 说明 : 卡片异常类型。
- 枚举值

枚举值	说明
JS_EXCEPTION	JS 异常
STYLE_EXCEPTION	样式异常

### 2.2.3.6. CExceptionInfo

本文介绍了卡片异常信息类的方法。

#### 公共函数

函数	返回值类型	说明
<code>public String getCardUid()</code>	String	获取卡片实例 ID。
<code>public CExceptionType getErrCode()</code>	CExceptionType	获取卡片异常类型。

函数	返回值类型	说明
<code>public String getTitle()</code>	<code>String</code>	获取异常标题。
<code>public String getException()</code>	<code>String</code>	获取异常信息。
<code>public Map&lt;String, Object&gt; getExtParams()</code>	<code>Map&lt;String, Object&gt;</code>	获取异常扩展信息。

## getCardUid

- 声明：`public String getCardUid()`

- 说明：获取卡片实例 ID。

- 参数：无。

- 返回值：

返回值	类型	说明
卡片实例 ID 对象	<code>String</code>	卡片实例 ID

## getErrCode

- 声明：`public CExceptionType getErrCode()`

- 说明：获取卡片异常类型。

- 参数：无。

- 返回值：

返回值	类型	说明
卡片异常类型对象	<code>CExceptionType</code>	卡片异常类型

## getTitle

- 声明：`public String getTitle()`

- 说明：获取异常标题。

- 参数：无。

- 返回值：

返回值	类型	说明
异常标题对象	<code>String</code>	异常标题

## getException

- 声明：`public String getException()`

- 说明：获取异常信息。

- 参数：无。

- 返回值：

返回值	类型	说明
异常信息对象	String	获取到的异常信息

### getExtParams

- 声明：`public Map<String, Object> getExtParams()`

- 说明：获取异常扩展信息。

- 参数：无。

- 返回值：

返回值	类型	说明
异常扩展信息对象	Map<String, Object>	获取到的异常扩展信息

## 2.2.3.7. CubeCard

本文介绍了卡片核心类的方法。

### 公共函数

函数	返回值类型	说明
<code>renderView(CubeView view)</code>	<code>void</code>	渲染视图，需要提供 CubeView。
<code>getSize()</code>	<code>Rect</code>	获取卡片宽高尺寸。
<code>updateData(JSONObject jsonData)</code>	<code>void</code>	更新渲染数据。
<code>callJsFunction(final String methodName, final Object... params)</code>	<code>void</code>	调用 JS 方法。
<code>recycle()</code>	<code>void</code>	销毁，回收资源。
<code>getCardUid()</code>	<code>String</code>	获取卡片实例 ID。
<code>notifyState(CCardState state)</code>	<code>void</code>	通知卡片状态。
<code>getCubeCardConfig()</code>	<code>CubeCardConfig</code>	获取创建卡片的 config 参数。
<code>getBindView()</code>	<code>CubeView</code>	获取卡片临时绑定的 view。

### renderView

- 声明 : `public void renderView(CubeView view)`

- 说明 : 渲染视图，需要提供 CubeView。

- 参数 :

参数	类型	说明
view	CubeView	由 CubeEngine 生成

- 返回值 : 无。

### getSize

- 声明 : `public Rect getSize()`

- 说明 : 获取卡片宽高尺寸。

- 参数 : 无。

- 返回值 :

类型	说明
Rect	卡片宽、高尺寸对象

### updateData

- 声明 : `public void updateData(JSONObject jsonData)`

- 说明 : 更新渲染数据。

- 参数 :

参数	类型	说明
jsonData	JSONObject	渲染卡片所需要的外部数据模型

- 返回值 : 无。

### callJsFunction

- 声明 : `public void callJsFunction(final String methodName, final Object... params)`

- 说明 : 调用 JS 方法。

- 参数 :

参数	类型	说明
methodName	String	方法名
params	Object	调用参数

- 返回值 : 无。

### recycle

- 声明 : `public void recycle()`

- 说明 : 销毁，回收资源。

- 参数：无。

- 返回值：无。

### getCardUid

- 声明：`public String getCardUid()`

- 说明：获取卡片实例 ID。

- 参数：无。

- 返回值：

类型	说明
String	卡片实例 ID 对象

### notifyState

- 声明：`public void notifyState(CCardState state)`

- 说明：在卡片出屏、上屏、前后台时通知变更卡片状态。

- 参数：

参数	类型	说明
state	CCardState	卡片状态

- 返回值：无。

### getCubeCardConfig

- 声明：`public CubeCardConfig getCubeCardConfig()`

- 说明：获取创建卡片的 config 参数。

- 参数：无。

- 返回值：

类型	说明
CubeCardConfig	创建卡片的 config 对象。

### getBindView

- 声明：`public CubeView getBindView()`

- 说明：获取卡片临时绑定的 view。

 **重要**

view 可能被其他卡片复用。

- 参数：无。

- 返回值：

类型	说明

CubeView	绑定的 view 对象。
----------	--------------

## 2.2.3.8. CubeCardConfig

本文介绍了卡片配置类的方法。

### 公共函数

函数	返回值类型	说明
<pre>public String getTemplateId()</pre>	String	获取模版唯一 ID。
<pre>public CubeCardConfig setTemplateId(String templateId)</pre>	CubeCardConfig	设置模版唯一 ID。
<pre>public String getVersion()</pre>	String	获取模版版本号。
<pre>public CubeCardConfig setVersion(String version)</pre>	CubeCardConfig	设置模版版本号。
<pre>public String getCardUid()</pre>	String	获取卡片唯一 ID。
<pre>public JSONObject getData()</pre>	JSONObject	获取卡片数据。
<pre>public CubeCardConfig setData(JSONObject data)</pre>	CubeCardConfig	设置卡片数据。
<pre>public int getWidth()</pre>	int	获取卡片预设的宽度。
<pre>public CubeCardConfig setWidth(int width)</pre>	CubeCardConfig	设置卡片预设的宽度。
<pre>public int getHeight()</pre>	int	获取卡片预设的高度。
<pre>public CubeCardConfig setHeight(int height)</pre>	CubeCardConfig	设置卡片预设的高度。
<pre>public JSONObject getExtOption()</pre>	JSONObject	获取卡片扩展参数。

函数	返回值类型	说明
<pre>public CubeCardConfig setExtOption(JSONObject extOption)</pre>	CubeCardConfig	设置卡片扩展参数。
<pre>public JSONObject getEnvData()</pre>	JSONObject	获取卡片环境变量数据。
<pre>public CubeCardConfig setEnvData(JSONObject envData)</pre>	CubeCardConfig	设置卡片环境变量数据。
<pre>public CCardLayoutChangeListener getLayoutChangeListener()</pre>	CCardLayoutChangeListener	获取布局变更监听。
<pre>public void setLayoutChangeListener(CCardLayoutChangeListener layoutChangeListener)</pre>	void	设置布局变更监听。

## getTemplateId

- 声明 : `public String getTemplateId()`

- 说明 : 获取模版唯一 ID。

- 参数 : 无。

- 返回值 :

返回值	类型	说明
模版 ID 对象	String	模版唯一 ID

## setTemplateId

- 声明 : `public CubeCardConfig setTemplateId(String templateId)`

- 说明 : 设置模版唯一 ID。

- 参数 :

参数	类型	说明
templateId	String	要设置的模版 ID

- 返回值 :

返回值	类型	说明
卡片配置参数对象	CubeCardConfig	卡片配置参数

## getVersion

- 声明 : `public String getVersion()`

- 说明 : 获取模版版本号。

- 参数 : 无。

- 返回值 :

返回值	类型	说明
模板版本号对象	String	模版版本号

## setVersion

- 声明 : `public CubeCardConfig setVersion(String version)`

- 说明 : 设置模版版本号。

- 参数 :

参数	类型	说明
version	String	要设置的模版版本号

- 返回值 :

返回值	类型	说明
卡片配置参数对象	CubeCardConfig	卡片配置参数

## getCardUid

- 声明 : `public String getCardUid()`

- 说明 : 获取卡片唯一 ID。

- 参数 : 无。

- 返回值 :

返回值	类型	说明
卡片 ID 对象	String	卡片 ID

## getData

- 声明 : `public JSONObject getData()`

- 说明 : 获取卡片数据。

- 参数 : 无。

- **返回值：**

返回值	类型	说明
卡片数据对象	JSONObject	卡片数据

### **setData**

- **声明：** public CubeCardConfig setData(JSONObject data)

- **说明：**设置卡片数据。

- **参数：**

参数	类型	说明
data	JSONObject	卡片数据

- **返回值：**

返回值	类型	说明
卡片配置对象	CubeCardConfig	卡片配置

### **getWidth**

- **声明：** public int getWidth()

- **说明：**获取卡片预设的宽度。

- **参数：**无。

- **返回值：**

返回值	类型	说明
卡片的宽度对象	int	卡片预设的宽度

### **setWidth**

- **声明：** public CubeCardConfig setWidth(int width)

- **说明：**置卡片预设的宽度。

- **参数：**

参数	类型	说明
width	int	卡片宽度

- **返回值：**

返回值	类型	说明
卡片配置参数对象	CubeCardConfig	卡片配置参数

## getHeight

- 声明 : `public int getHeight()`

• 说明 : 获取卡片预设的高度。

• 参数 : 无。

• 返回值 :

返回值	类型	说明
卡片的高度对象	int	卡片预设的高度

## setHeight

- 声明 : `public CubeCardConfig setHeight(int height)`

• 说明 : 设置卡片预设的高度。

• 参数 :

参数	类型	说明
height	int	卡片高度

• 返回值 :

返回值	类型	说明
卡片配置参数对象	CubeCardConfig	卡片配置参数

## getExtOption

- 声明 : `public JSONObject getExtOption()`

• 说明 : 获取卡片扩展参数。

• 参数 : 无。

• 返回值 :

返回值	类型	说明
卡片扩展参数对象	JSONObject	卡片扩展参数

## setExtOption

- 声明 : `public CubeCardConfig setExtOption(JSONObject extOption)`

• 说明 : 设置卡片扩展参数。

• 参数 :

参数	类型	说明
extOption	JSONObject	卡片扩展参数

- **返回值：**

返回值	类型	说明
卡片配置参数对象	CubeCardConfig	卡片配置参数

## getEnvData

- **声明：** public JSONObject getEnvData()

- **说明：**获取卡片环境变量数据。

- **参数：**无。

- **返回值：**

返回值	类型	说明
卡片环境变量数据	JSONObject	卡片环境变量数据

## setEnvData

- **声明：** public CubeCardConfig setEnvData(JSONObject envData)

- **说明：**设置卡片环境变量数据。

- **参数：**

参数	类型	说明
envData	JSONObject	卡片环境变量数据

- **返回值：**

返回值	类型	说明
卡片配置参数对象	CubeCardConfig	卡片配置参数

## getLayoutChangeListener

- **声明：** public CCardLayoutChangeListener getLayoutChangeListener()

- **说明：**获取布局变更监听。

- **参数：**无。

- **返回值：**

返回值	类型	说明

返回值	类型	说明
布局变更监听对象	CCardLayoutChangeListener	布局变更监听器

### setLayoutChangeListener

- 声明 : `public void setLayoutChangeListener(CCardLayoutChangeListener layoutChangeListener)`
- 说明 : 设置布局变更监听。
- 参数 :

参数	类型	说明
<code>layoutChangeListener</code>	CCardLayoutChangeListener	布局变更监听器

- 返回值 : 无。

### 2.2.3.9. CCardType

本文介绍了卡片模版来源的类型。

- 声明 : `public enum CCardType {C_CARD_TYPE_NONE, C_CARD_TYPE_CACHE, C_CARD_TYPE_BUNDLE, C_CARD_TYPE_FILE, C_CARD_TYPE_CLOUD}`
- 说明 : 卡片模版来源类型。
- 枚举值

枚举值	说明
<code>C_CARD_TYPE_CACHE</code>	样式异常
<code>C_CARD_TYPE_BUNDLE</code>	本地资源包中的模版
<code>C_CARD_TYPE_FILE</code>	本地 SD 卡中的模版
<code>C_CARD_TYPE_CLOUD</code>	云端模版

### 2.2.3.10. CCardLayoutChangeListener

本文介绍了布局变更通知监听器的方法。

#### 公共函数

函数	返回值类型	说明
<code>void onLayout(Rect size)</code>	<code>void</code>	卡片创建回调类。

#### onLayout

- 声明 : `void onLayout(Rect size)`

- **说明：**布局变更通知监听。

- **参数：**

参数	类型	说明
size	Rect	变更后的卡片尺寸。

- **返回值：**无。

### 2.2.3.11. CCardCallback

本文介绍了卡片创建回调类的方法。

#### 公共函数

函数	返回值类型	说明
<code>public void onLoaded(final CubeCard card, CCardType cardType, CubeCardConfig config, CubeCardresultCode errorCode)</code>	void	卡片创建回调类。

#### onLoaded

- **声明：** `public void onLoaded(final CubeCard card, CCardType cardType, CubeCardConfig config, CubeCardresultCode errorCode)`
- **说明：**卡片创建回调类。
- **参数：**

参数	类型	说明
card	CubeCard	卡片实例
cardType	CCardType	卡片模版来源类型
config	CubeCardConfig	卡片配置参数
errorCode	CubeCardresultCode	错误码

- **返回值：**无。

### 2.2.3.12. CubeCardresultCode

本文介绍了卡片结果码。

- **声明：** `public enum CubeCardresultCode {CubeCardResultSucc, CubeCardResultNetworkError, CubeCardResultParamError, CubeCardResultNotExist, CubeCardResultContentInvalid}`
- **说明：**卡片模版来源类型。
- **枚举值**

枚举值	说明
CubeCardResultSucc	卡片请求成功
CubeCardResultNetworkError	网络异常
CubeCardResultParamError	请求参数异常
CubeCardResultNotExist	卡片不存在
CubeCardResultContentInvalid	卡片内容无效

### 2.2.3.13. CubeView

本文介绍了卡片渲染承载类的方法。

#### 公共函数

函数	返回值类型	说明
public void destroy()	void	释放资源，需要显式调用。

#### destroy

- 声明 : `public void destroy()`

- 说明 : 释放资源，需要显式调用。

- 参数 : 无。

- 返回值 : 无。

### 2.2.3.14. CubeModuleModel

本文介绍了 module 的描述信息。

#### 公共方法

函数	返回值类型	说明
<code>public CubeModuleModel(String type, String fullClsName, String[] methods)</code>	无。	构造函数。

#### CubeModuleModel

- 声明 : `public CubeModuleModel(String type, String fullClsName, String[] methods)`

- 说明 : 构造函数。

- 参数 :

参数	类型	说明
type	String	module 名称，例如 animation。
fullClsName	String	module 类完整包路径。
methods	String[]	module 中声明的 JS methods。

- 返回值：无。

### 2.2.3.15. CubeModule

自定义 module 必须继承该类。

### 2.2.3.16. CubeJSCallback

本文介绍了 CubeJSCallback 类的方法。

#### 公共方法

函数	返回值类型	说明
<code>public void invoke(Object data)</code>	void	发送给卡片的 callback 数据

#### invoke

当卡片调用 native 时，通过此类，发送 callback 返回给卡片。

- 声明：`public void invoke(Object data)`
- 说明：向卡片发送 callback 数据。
- 参数：

参数	类型	说明
<code>data</code>	<code>Object</code>	发送给卡片的 callback 数据

- 返回值：无。

## 2.3. 接入 iOS

### 2.3.1. 快速开始

蚂蚁动态卡片目前支持 基于 mPaaS 框架接入、基于已有工程且使用 mPaaS 插件接入 和 基于已有工程且使用 CocoaPods 接入 三种接入方式，本文介绍了采用上述方式接入蚂蚁动态卡片和使用蚂蚁动态卡片的过程。

#### 前置条件

- 您已经接入工程到 mPaaS。更多信息，请参见以下内容：
  - [基于已有工程且使用 CocoaPods 接入](#)
- 已经安装蚂蚁动态卡片 AntCubeTool 工具。更多详情请参见 [关于 AntCubeTool](#)。

## 操作步骤

### 1. 选择定制基线。

蚂蚁动态卡片目前在自定义基线 `cp_change_15200851` 版本中提供。根据您采用的接入方式，请选择相应的添加方式。

- 使用 mPaaSPlugin 插件。

此方式适用于采用了 **基于 mPaaS 框架接入** 或 **基于已有工程且使用 mPaaS 插件接入** 的接入方式。


- 单击 Xcode 菜单项 **Editor > mPaaS > 编辑工程 > 升级基线**，切换工程到 `cp_change_15200851` 定制基线。

#### ② 说明

如果 **升级基线** 不可点，请确保工程配置已经导入，参考 [前置条件](#) 打开编辑工程页面。



- b. 升级基线后，单击 **编辑模块 > 修改模块**，选择 **Cube 卡片**（当前版本强依赖小程序，需要同时选择 **Ariver 小程序** 组件），保存后单击 **开始编辑**，即可完成添加。



- 使用 cocoapods-mPaaS 插件。

此方式适用于采用了 **基于已有工程且使用 CocoaPods 接入** 的接入方式。

a. 在 Podfile 文件中执行如下操作。

- 修改 mPaaS\_baseline 为 cp\_change\_15200851。
- 使用 **mPaaS\_pod "mPaaS\_Cube"** 添加 Cube 卡片组件依赖。




```
# mPaaS Pods Begin
plugin "cocoadpods-mPaaS"
source "https://code.aliyun.com/mpaas-public/podspecs.git"
#use_pod_for_mPaaS!
mPaaS_baseline 'cp_change_29273' # 请将 x.x.x 替换成真实基线版本
mPaaS_version_code 2 # This line is maintained by MPaaS plugin automatically. Please don't modify.
# mPaaS Pods End

platform :ios, '9.0'

target 'CubeProject' do
    mPaaS_pod "mPaaS_Cube"
end
```

c. 当前版本强依赖小程序，需要使用 mPaaS\_pod "mPaaS\_Ariver" 添加小程序组件。



```
# Target name must match your project!

plugin "cocoadpods-mPaaS"
source 'https://gitee.com/mpaas/podspecs'
mPaaS_baseline 'cp_change_15200851' # 请将 x.x.x 替换成真实基线版本
mPaaS_version_code 30 # This line is maintained by MPaaS plugin
automatically. Please don't modify.
# mPaaS Pods End

platform :ios, '10.0'

target "MPCubeDemo_Pod" do

    #卡片
    mPaaS_pod "mPaaS_Cube"


    #小程序
    mPaaS_pod "mPaaS_Ariver"

end
```

b. 执行 `pod install` 即可完成接入。

## 2. 初始化卡片。

i. 编译 Xcode 工程。如果遇到头文件找不到的情况，请打开选项，将 `Allow Non-modular Includes In Framework Modules` 置为 `Yes`。如下图所示：



ii. 引入 Cube 卡片需要的库。

```
#import <CubeCrystal/CubeEngine.h>
#import <AntCube/CubeService.h>
```

### iii. 使用单例初始化卡片引擎。

```
- (void)initEngie{
    static dispatch_once_t onceToken;
    NSString *mockBundlePath = [NSString stringWithFormat:@"%@/%@/crystal", [[NSBundle mainBundle] resourcePath], @"MPCubeDemo.bundle"];
    dispatch_once(&onceToken, ^{
        CubeEngineConfig* config = [[CubeEngineConfig alloc] init];
        [config setBundlePath:mockBundlePath];
        [[CubeService sharedInstance] initWithConfig:config];
    });
}
```


## 3. 构建一个卡片工程。

### i. 初始化工程。在终端里执行 `act init` 命令。

- 请选择应用类型为 Cube，选择模板卡片 (VUE 格式)。
- 请输入应用名称，输入您的项目名称，建议采用英文、数字和下划线的组合。
- 请不要选择“应用在支付宝客户端卡片业务场景”。
- 请选择“需要额外创建工程源码文件夹”，会额外以应用名称建立一个文件夹。如果选择不需要，会在当前目录直接初始化。

```
cubeDemo --zsh -- 80x24
Last login: Wed Nov 17 16:09:59 on ttys000
[REDACTED] ~ % cd /Users/[REDACTED]/Documents/CubeDemo
[REDACTED] CubeDemo % act init
? 请选择应用类型 Cube 模板卡片 (VUE格式)
? 请输入应用名称 NewCube
? 是否需要额外创建工程源码文件夹 需要，在额外创建的工程目录下初始化源码
2021/11/18 10:47:18 [ACT] [INFO] 初始化模板卡片应用
{
  "projectType": "templates",
  " projectName": "NewCube",
  "needProjectFolder": true,
  "projectSubType": "single",
  "projectPath": "/Users/[REDACTED]/Documents/CubeDemo/NewCube"
}
2021/11/18 10:47:19 [ACT] [INFO] 模板卡片应用初始化完成 : /Users/[REDACTED]/Documents/CubeDemo/NewCube
[REDACTED] CubeDemo %
```

- ii. 构建工程。使用 `cd` 命令打开刚创建的卡片工程，运行 `act build` 完成构建。构建完的产物会在您的工程的 `/dist/` 文件夹下。




4. 发布卡片。

i. 进入卡片后台。



### ii. 单击 新建卡片。

**卡片 ID 建议使用英文、数字和下划线的组合，客户端渲染卡片时会依赖卡片 ID。卡片名称可以取任意值。**



### iii. 添加卡片资源。

- 建议使用 4 位版本号。
- 选择刚才编译的 main.zip。
- 客户端范围指的是可以拉取到该卡片的客户端版本。如果要覆盖所有客户端版本，在最低版本中填入 0.0.0.0 即可。

The screenshot shows a 'Add Card Resource' dialog box. It includes sections for 'Basic Information' (card ID: hello\_cube) and 'Configuration Information' (current highest version: iOS:0.0.0.0, android:0.0.0.0). Under 'Extensibility Information', there is a file input field containing 'main.zip' and dropdowns for client range settings for both iOS and Android.

#### iv. 发布卡片。

##### a. 单击 创建发布。



##### b. 选择 正式发布。



卡片发布成功后，客户端就可以拉取到卡片。

#### 5. 渲染卡片。

```
//创建卡片对象
CubeCardConfig *cardConfig = [[CubeCardConfig alloc] init];
//配置卡片版本（必填），从控制台复制
[cardConfig setVersion:@"1.0.0.0"];
//配置卡片 ID（必填），从控制台复制
[cardConfig setTemplateId:@"20211118"];
//预设卡片宽度
[cardConfig setWidth:[UIScreen mainScreen].bounds.size.width];
//预设卡片高度
[cardConfig setHeight:350];
//设置卡片数据（必填）参数为业务 JSON 数据。
[cardConfig setData:@{}];
//加载卡片
[[[CubeService sharedInstance] getEngine] createCard:cardConfig callback:self];
```

卡片取 key :"iosImage"，会获取到 key :"iosImage" 对应的 value 值，如下代码所示：


```
[self.cardConfig
setData:@{@"iosImage":@"https://img.zcool.cn/community/013edb5c7b5b1ca801213f269fc887.jpg@1280w_11
_100sh.jpg"}];
```

创建卡片后的代理方法需要遵循代理 `CCardCallback`，并且需要实现 `onLoaded:cardType:config:errorCode` 协议方法。

```
- (void)onLoaded:(CubeCard *)card cardType:(CCardType)cardType config:(CubeCardConfig *)config erroCode:(CubeCardResultCode)errorCode {
    //创建卡片失败
    if (!card) {
        NSLog(@"load card fail %@ style %d error %d", [config templeteId], cardType, errorCode);
        return;
    }
    //创建成功
    self.card = card; //需要持有卡片，才可以进行操作

    NSLog(@"load card success %@ style %d error %d", [config templeteId], cardType, errorCode);
    dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
        CubeView *view = [[[CubeService sharedInstance] getEngine] createView];
        CGSize size = [card getSize];
        [view setFrame:CGRectMake(0, 320, size.width, size.height)];
        [self.view addSubview:view];
        [self.card renderView:view];
    });
}
```

## 6. 效果预览。



## 2.3.2. 进阶指南

### 2.3.2.1. 渲染卡片

本文介绍了在 iOS 客户端渲染卡片的整体实现流程。

渲染卡片的流程分为四部分。第一步，组装卡片配置信息；第二步，根据配置信息请求卡片，获取卡片实例；第三步，通过卡片实例，使用卡片 View 去渲染；第四步，在整个业务完成后，在 `destroy` 声明周期中，释放卡片。具体流程如下：

#### 1. 组装卡片配置信息。

创建配置信息，并设置各种参数。

```
- (void)createCubeConfig {
    // 设置卡片参数
    CubeCardConfig *cardConfig = [[CubeCardConfig alloc] init];
    // 卡片版本
    [cardConfig setVersion:@"1.0.0.0"];
    // 后台创建的卡片 ID
    [cardConfig setTemplateId:@"987654321"];
    // 预设宽度
    [cardConfig setWidth:MP_Screen_Width - 40];
    // 预设高度
    [cardConfig setHeight:CGFLOAT_MAX];
}
```

## 2. 请求卡片。

根据组装好的卡片配置信息请求卡片，卡片引擎会去服务端获取卡片模板信息。可以使用 `createCard` 方法一次请求一个卡片，也可以使用 `createCards` 方法一次请求多个卡片。

```
- (void)requestCard {
    // 加载单个卡片
    [[[CubeService sharedInstance] getEngine] createCard:cardConfig callback:self];

    NSMutableArray *cardArray = [NSMutableArray array];
    [cardArray addObject:cardConfig];
    [cardArray addObject:cardConfig];

    // 加载多个卡片
    [[[CubeService sharedInstance] getEngine] createCards:cardArray callback:self];
}
```

## 3. 渲染卡片。

拿到卡片信息之后，生成卡片 View，然后在主线程中进行渲染。在此环节中需要进行异常判断，防止未顺利获取到卡片信息的情况发生。

```
#pragma mark---CrystalCardCallback
- (void)onLoaded:(CubeCard *)card cardType:(CCardType)cardType config:(CubeCardConfig *)config erroCode:(CubeCardResultCode)errorCode {
    if (!card) {
        NSString *errMsg = [NSString stringWithFormat:@"创建失败：templateId=%@, style=%d, error=%d",
        [config templateId], cardType, errorCode];
        NSLog(@"%@", errMsg);
        return;
    }

    NSLog(@"创建成功 succ %@ style %d error %d", [config templateId], cardType, errorCode);

    dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
        // 主线程刷新UI操作
        CubeView *view = [[[CubeService sharedInstance] getEngine] createView];
        CGSize size = [card getSize];

        if (![view isEqual:[NSNull null]]) {
            [view setFrame:CGRectMake(0, 0, MP_Screen_Width - 40, size.height)];
            [card renderView:view];
        }

        [self.view addSubview:view];
    });
}
```

## 4. 释放卡片。

卡片使用完成之后，需要释放卡片的内存资源，通常是在页面的 `dealloc` 生命周期里调用或者主动销毁。

```
- (void)destoryCubeService {
    //销毁卡片引擎
    if (![[[CubeService sharedInstance] getEngine] isEqual:[NSNull null]]) {
        [[CubeService sharedInstance] destroyEngine];
    }

    //删除卡片视图
    [self.view removeAllSubviews];
}
```

## 2.3.2.2. 真机预览

本文介绍了在 iOS 客户端中进行真机预览卡片的操作流程。

### 前置条件

- 已经开通并接入 mPaaS。
- 已经安装蚂蚁动态卡片 AntCubeTool 工具。更多详情请参见 [关于 AntCubeTool](#)。
- 已经按照 [快速开始](#) 完成接入流程。

### 操作步骤

#### 1. 添加真机预览依赖。以 Pod 为例。

- 添加 Pod 模块。

```
mPaaS_pod "mPaaS_Cube"
mPaaS_pod "mPaaS_Cube_Dev"
#当前版本卡片强依赖小程序，需要pod 小程序组件
mPaaS_pod "mPaaS_Ariver"
```

**重要**

- mPaaS\_Cube 和 mPaaS\_Cube\_Dev 必须配对使用。
- 发布之前，务必删掉 mPaaS\_Cube\_Dev。

- 执行 pod 更新。

```
pod mpaas update cp_change_15200851
```

- 执行 `pod install`。

```
pod install
```

```
[+ TestCubePod pod install
-----mPaaS start-----
检查 mPaaS repo 是否存在 ...
repo name : mPaaS_iOS_specs
-----mPaaS end-----
Analyzing dependencies
Downloading dependencies
Installing APCubePlayground (1.0.0.211119113328)
Generating Pods project
Integrating client project
-----mPaaS start-----
```

iv. 添加扫码预览需要的依赖库。

```
#import <APCubePlayground/APCubePlayground.h>
#import <AudioToolbox/AudioToolbox.h>
#import <MPCubeAdapter/MPCubeAdapter.h>
```

v. 设置预览页面。

**!** 重要

- 使用预览功能时需要确保 engine 已经初始化成功。
- 如果使用了自定义扩展 module，需确保自定义 module 已注册完成，否则无效。

■ 如果使用默认预览页面可以直接调用以下代码：

```
[ [MPCubePreViewManager sharedInstance] setDefaultDebugPreview:true topOffset:0];
```

■ 如果自己定义预览页面则需要主动注册 `listener` 且实现 `CubeCardPreviewListener Protocol`：

```
[APCubePlayground registPreViewListener:id<CubeCardPreviewListener>];

// CubeCardPreviewListener
- (void)onPreViewFinish:(BOOL)rst cubeCard:(CubeCard*)cubeCard {

}
```

vi. 调用扫码预览方法。

```
- (void)scan {
    [APCubePlayground launch];
    [APCubePlayground scan];
}
```

**!** 重要

当前 App 需要有 `NavigationController`，否则调用 `scan` 后会得不到响应。

2. 使用命令行启动本地调试服务。在工程的路径下，运行指令开启服务。在 macOS 和 Windows 上开启服务的指令如下：

- macOS : `act prepare && act server`
- Windows : `act prepare | act server`

执行指令后，在终端上会生成二维码。



```
Last login: Thu Nov 18 18:11:42 on ttys004
[...]
~ % cd /Users/.../Documents/CubeDemo/NewCube
[...]
/ NewCube % act prepare && act server
2021/11/18 18:19:01 [ACT] [INFO] cmd : kill -9 $(lsof -t -i:9001)
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspe pid | jobspe ... or kill -l [sigspe
c]
2021/11/18 18:19:01 [ACT] [INFO] 端口清理完毕
2021/11/18 18:19:02 [ACT] [INFO] 启动服务 [...]
2021/11/18 18:19:02 [ACT] [INFO] 通信通道已就绪，请扫描二维码或输入端口号进行连接
2021/11/18 18:19:02 [ACT] [INFO]

[QR code]

2021/11/18 18:19:02 [ACT] [INFO] 路由模块启动完毕
2021/11/18 18:19:02 [ACT] [INFO] 服务启动完毕，请勿关闭终端窗口
```

### 3. 启动客户端并扫码，建立连接。终端会提示设备已连接。



```
[sigspec]
2021/11/18 18:22:47 [ACT] [INFO] 端口清理完毕
2021/11/18 18:22:48 [ACT] [INFO] 启动服务 [...]
2021/11/18 18:22:48 [ACT] [INFO] 通信通道已就绪，请扫描二维码或输入端口号进行连接
2021/11/18 18:22:48 [ACT] [INFO]

[QR code]

2021/11/18 18:22:48 [ACT] [INFO] 路由模块启动完毕
2021/11/18 18:22:48 [ACT] [INFO] 服务启动完毕，请勿关闭终端窗口
2021/11/18 18:23:35 [ACT] [INFO] 拉斐尔晓的 🍎 已连接
```

### 4. 卡片预览。


终端新增视窗，打开另一个窗口，使用 `cd` 命令切换到工程目录下执行 `act build` 完成编译。再调用 `act preview` 将编译好的内容推送到客户端上。

```

hello_cube --zsh-- 89x37
Last login: Tue Nov 21 17:18:19
$ hello_cube % act build
2023/11/21 17:18:45 [ACT] [INFO] 使用工程配置文件 /Users/.../Downloads/hello_cube/.act.config.json
2023/11/21 17:18:45 [ACT] [INFO] ✓ 组装工程编译配置 /Users/.../Downloads/hello_cube
2023/11/21 17:18:45 [ACT] [INFO] 共提取模板 1 个：
[
    "/Users/.../Downloads/hello_cube"
]
2023/11/21 17:18:45 [ACT] [INFO] ✓ 组装模板编译配置 /Users/.../Downloads/hello_cube
2023/11/21 17:18:45 [ACT] [INFO] ✓ 预处理工程 /Users/.../Downloads/hello_cube
2023/11/21 17:18:45 [ACT] [INFO] ✓ 预处理模板 /Users/.../Downloads/hello_cube
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 提取工程配置
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 处理模板manifest配置
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ▲ 不涉及 wasm 混编相关处理
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 分拆模板 .vue 内容
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 处理模板 <template> 段
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 处理模板 <style> 段
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] rollup /Users/.../Downloads/hello_cube/main.vue
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] 编译完成 /Users/.../Downloads/hello_cube
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 处理模板 <script> 段
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ▲ 未提取到有效的多语言配置文件
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ▲ 未匹配到 PB 资源文件
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 处理模板 mock 数据
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] 编译 /Users/.../Downloads/hello_cube/dist/hello_cube/main.json 至 /Users/.../Downloads/hello_cube/dist/hello_cube/main.bin /Users/.../Downloads/hello_cube/dist/hello_cube/main.zst
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 静态数据序列化
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] ✓ 打包 dist 产物
2023/11/21 17:18:46 [ACT] [INFO] 编译完成 /Users/.../Downloads/hello_cube
hello_cube % act preview
2023/11/21 17:18:57 [ACT] [INFO] 预览任务投递完成

```

- 如果设置使用默认预览页面，客户端即可自动跳转展示预览的卡片。
- 如果自己定义了预览界面，则会触发 `CubeCardPreviewListener Protocol` 回调，此时业务侧拿到 `CubeCard` 实例自行渲染即可。



### 2.3.2.3. 初始化引擎扩展

本文介绍了在 iOS 客户端中初始化引擎扩展的操作步骤。

#### 前置条件

- 您已经接入工程到 mPaaS。更多信息，请参见 [接入方式介绍](#)。
- 已经在控制台 [发布蚂蚁动态卡片](#)。

#### 操作步骤

##### 1. 设置预置卡片本地路径。

- 设置卡片引擎类 `CubeEngineConfig` 的属性。

```
// 卡片引擎类 CubeEngineConfig 的属性  
  
/// 存储模版的本地资源包的路径  
@property (nonatomic, strong) NSString *bundlePath;
```

- 设置本地蚂蚁动态卡片的 assets 路径。

```
- (void)initEngine {  
    //本地模板所在的 Bundle 路径  
    NSString *bundlePath = [NSString stringWithFormat:@"%@/%@", [[NSBundle mainBundle] resourcePath], @"MPCubeBundle.bundle"];  
    CubeEngineConfig *config = [[CubeEngineConfig alloc] init];  
    //设置读取资源路径  
    [config setBundlePath:bundlePath];  
    //配置卡片引擎  
    [[CubeService sharedInstance] initWithConfig:config];  
}
```

##### 2. 设置异常监听。

支持异常监听，捕获前端代码异常。客户端需要遵循 `CExceptionListener` 代理，实现监听方法。

```
// 卡片引擎类 CubeEngineConfig 的属性  
  
/// 异常监听  
@property (nonatomic, strong) id<CExceptionListener> exceptionListener;
```

```
// CExceptionListener 代理类

// CrystalExceptionProtocol.h
// CubeCrystal
// Created by hejin on 2021/9/10.

#import <Foundation/Foundation.h>
#import "CExceptionInfo.h"
#ifndef CExceptionListener_h
#define CExceptionListener_h

@protocol CExceptionListener <NSObject>

@required

/**
 异常监听
 @param info 异常信息
 */
- (void)onException:(CExceptionInfo *)info;

@end

@interface MPCubeManager () <CExceptionListener>

- (void)initEngine {
    CubeEngineConfig *engineConfig = [[CubeEngineConfig alloc] init];
    //设置 delegate
    engineConfig.exceptionListener = self;
    [[CubeService sharedInstance] initWithConfig:engineConfig];
}

//实现监听方法，打印监听信息
- (void)onException:(CExceptionInfo *)info {
    NSLog(@"异常类型：%lu", (unsigned long)info.type);
    NSLog(@"异常信息：%@", info.message);
    NSLog(@"异常卡片 id：%@", info.cardUid);
    NSLog(@"异常信息扩展参数：%@", info.extraInfo);
}

}
```

### 3. 设置网络图片下载 Handler。

CubeEngineConfig 支持拦截 Image 下载，定制图片参数；客户端需要遵循 CKImageHandler 代理，实现监听方法。

```
// 卡片引擎类 CubeEngineConfig 的属性

/// 图片 handler，如果为空，则内部默认实现，建议自定义 handler
@property (nonatomic, strong) id<CKImageHandler> imageHandler;
```

```
// CKImageHandler.h
// CubePlatform
// Created by Joe on 2018/8/15.
// Copyright © 2018年 mQuick. All rights reserved.

#import <Foundation/Foundation.h>
#import <UIKit/UIKit.h>

#ifndef CKImageHandler_h
#define CKImageHandler_h

extern NSString *const CKImageAppInstanceIDKey; // 触发加载图片对应的 AppInstanceID
extern NSString *const CKImagePageInstanceIDKey; // 触发加载图片对应的 PageInstanceID
extern NSString *const CKImageInstanceOptionKey; // instance option. 针对 falcon 链路添加

typedef void(^CKImageHandlerCallback)(UIImage *image, NSError *error);

@protocol CKImageHandler <NSObject>

@required
/**
 @param url 图片下载 URL
 @param size 图片尺寸
 @param option 扩展参数，视图片下载库需求而定
 @param callback 下载回调，下载完成后通过此接口回调
 @return 返回表示本次下载任务的唯一 ID
 */
- (NSString *)fetchImage:(NSString *)url size:(CGSize)size option:(NSDictionary *)option callback:(CKImageHandlerCallback)callback;

@optional
/**
 @param fetchID 任务 ID, fetchImage 的返回值
 */
- (void)cancel:(NSString*)fetchID;

@end

@interface MPCubeManager () <CKImageHandler>

- (void)initEngine {
    CubeEngineConfig *engineConfig = [[CubeEngineConfig alloc] init];
    //设置 delegate
    engineConfig.imageHandler = self;
    [[CubeService sharedInstance] initWithConfig:engineConfig];
}

- (NSString *)fetchImage:(NSString *)url size:(CGSize)size option:(NSDictionary *)option callback:(CKImageHandlerCallback)callback {
    NSLog(@"图片地址：%@", url);
    NSLog(@"图片扩展参数：%@", option);

    return @"20211202";
}


```

## 2.3.2.4. 预置卡片

本文介绍了在 iOS 客户端中预置蚂蚁动态卡片的操作步骤。

## 前置条件

- 您已经接入工程到 mPaaS。更多信息，请参见 [接入方式介绍](#)。
- 已经在控制台 [发布卡片](#)。

## 操作步骤

### 1. 从控制台下载 Bin 文件。

The screenshot shows the 'Card Management' section of the control panel. On the left, there's a sidebar with 'Card Management' selected. The main area has a search bar '请输入名称或者id' and a button '新建卡片'. Below these are two tabs: 'Card List' and 'New Card'. The 'Card List' tab is active, showing a card named 'TestCard'. To the right of the card list is a table with columns: 'Card Version', 'Platform', 'Release Status', and 'Operations'. Under 'Card Version', it shows '1.0.0.0'. Under 'Platform', it shows 'All Platforms'. Under 'Release Status', it shows '待发布' (Pending Release). The 'Operations' column contains three buttons: 'View', 'Create Release', and 'Bin File Download', with 'Bin File Download' highlighted by a red box. At the bottom right of the card list area, there are navigation buttons '<', '1', and '>'. The date '20121206' is also visible at the top right of the main content area.

### 2. 将下载的文件添加到 Bundle 中。

新建 Bundle 文件，将下载的 Bin 文件压缩成 Zip 包，命名为 `卡片 ID@卡片版本.zip`，例如 `main1@1_0_0_0.zip`。此处的 JSON 文件为卡片所需要的数据，可以使用文件内置，也可以通过调用接口动态请求，根据自身需要选择数据来源方式。

The screenshot shows a file explorer window with the title 'MPCubeCard.bundle'. Inside the bundle, there are two files: 'main1@1\_0\_0\_0.zip' and 'mock1.json'. The 'mock1.json' file is highlighted with a blue box. Below the file list, there is a '说明' (Description) section with the following text: '后期控制台将直接提供完整命名的 zip 包，无需用户手动修改命名，只需要添加到 Bundle 中即可。' (Later, the control panel will directly provide a fully named zip package, no need for manual modification, just add it to the Bundle).

### 3. 将 Bundle 引入工程中，引擎初始化时传入 Bundle 路径。

```
- (void)initEngine {
    //本地资源模板的 Bundle 路径
    NSString *bundlePath = [NSString stringWithFormat:@"%@/%@", [[NSBundle mainBundle] resourcePath], @"MPCubeBundle.bundle"];
    CubeEngineConfig *config = [[CubeEngineConfig alloc] init];
    [config setBundlePath:bundlePath];
    [[CubeService sharedInstance] initWithConfig:config];
}
```

#### 4. 加载预置卡片。

```
CubeCardConfig *cardConfig = [[CubeCardConfig alloc] init];
//设置卡片版本
[cardConfig setVersion:@"1.0.0.0"];
//设置卡片 ID
[cardConfig setTemplateId:@"main1"];
//预设卡片宽度
[cardConfig setWidth:MP_Screen_Width];
//预设卡片高度
[cardConfig setHeight:CGFLOAT_MAX];

NSString *mockBundlePath = [NSString stringWithFormat:@"%@/%@", [[NSBundle mainBundle] resourcePath], @"MPCubeBundle.bundle"];
NSString *fullTplPath = [NSString stringWithFormat:@"%@/%@", mockBundlePath, @"mock1.json"];
NSString *strData = [NSString stringWithContentsOfFile:fullTplPath encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
//设置卡片数据，此处为 Bundle 内置 Json 读取数据；也可以请求自身服务端接口获取数据，但要转换为 Json 字符串
[cardConfig setData:[self dictionaryWithJsonString:strData]];
//创建卡片
[[CubeEngine sharedInstance] createCard:cardConfig callback:self];
```

### 2.3.2.5. 卡片调用客户端方法

本文介绍了在蚂蚁动态卡片中调用 iOS 客户端方法的实现路径。

#### 操作步骤

##### 1. 在工程中新建 `NSObject` 对象并引入协议 `<CubeModuleProtocol>`。

```
#import <Foundation/Foundation.h>
#import <CubeCrystal/CubeModuleProtocol.h>

NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN

@interface MPCubeModule : NSObject <CubeModuleProtocol>

@end

NS_ASSUME_NONNULL_END
```

##### 2. 实现与模板约定的方法。

与模板约定的方法名为 `push`，效果是单击卡片时调用 `Native` 实现 `Push` `viewcontroller` 操作。

```
#import "MPCubeModule.h"
#import <CubeBridge/CKJSDefine.h>

@implementation MPCubeModule

//cardUid 是 module 的属性，在调用 module api 时可以通过 cardUid 判断是哪个卡片产生的调用，cardUid 即 CubeCard 中的 cardUid。
@synthesize cardUid;

//配置约定的方法
CK_EXPORT_METHOD(@selector(push:))

- (void)push:(CubeModuleMethodCallback)callback {
    if (callback) {
        //此处执行Push ViewController操作

        //回调给模板的参数
        callback(@"Push Page");
    }
}

@end
```

### 3. 注册自定义 Module。

```
- (void)registerModules {
    [MPCubeManager shareManager];

    //注册自定义Module，key为module名称（与服务端约定），value为客户端类名
    NSDictionary *dic = @{@"crystalnavigator": @"MPCubeModule"};
    [[[CubeService sharedInstance] getEngine] registerModules:dic];
}
```

### 4. 卡片侧调用。

```
<script>
    //约定的自定义Module标识
    const navigator = requireModule("crystalnavigator");
    export default {
        methods: {
            onClick() {
                navigator.push(event => {console.info(event);});
                console.info('invoke on-click event');
            }
        }
    }
</script>
```

5. 将卡片打包发布到后台，即可调用客户端方法。

## 2.3.2.6. 客户端调用卡片方法

本文介绍了在 iOS 客户端调用卡片方法的实现路径。

### 操作步骤

#### 1. 在卡片侧实现调用的 JS 方法。

```
<script>
  const navigator = requireModule("crystalnavigator");
  export default {
    data: {
      message: 'Hello Cube',
      text:"Cube引擎是一套简单易用的跨平台开发方案，能以Web的开发体验构建高性能",
      string: "defaultString",
      temp:"https://gw.alicdn.com/tfs/TB1dZ4WowoQMeJjy0FnXXb8gFXa-950-1267.jpg"
    },
    methods: {
      //客户端调用的JS方法
      jsTestMethod(string) {
        //更新页面参数
        this.string = string;
      }
    }
  }
</script>
```

## 2. 将卡片打包，发布到卡片后台。

### 3. 客户端调用。

在卡片加载的代理方法中获取卡片实例，调用对应的 JS 方法，并发送数据。

```
#pragma mark---CrystalCardCallback
- (void)onLoaded:(CubeCard *)card cardType:(CCardType)cardType config:(CubeCardConfig *)config erroCode:(CubeCardresultCode)erroCode {
  if (!card) {
    NSString *errMsg = [NSString stringWithFormat:@"创建失败：templateId=%@,style=%d, error=%d",
    , [config templateId], cardType, erroCode];
    NSLog(@"%@", errMsg);
    return;
  }

  NSLog(@"创建成功 succ %@ style %d error %d", [config templateId], cardType, erroCode);

  dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
    NSString *text = @"客户端调用卡片JS方法传参：Hello World";
    if (![text isEqualToString:@""]) {
      NSArray *valueArray = @*[text];
      //调用与卡片约定的JS方法，传入参数
      [card callJsFunction:@"jsTestMethod" arguments:valueArray];
    }
  });
}
```

## 2.3.2.7. 卡片自定义标签

本文介绍了在卡片中自定义标签的实现步骤。

### 1. 客户端注册自定义标签（自定义 View）。

#### i. 实现自定义标签（自定义 View）。

**继承 CCardWidget 并实现其协议方法，其中 `onCreateView` 和 `updateData` 为必须实现的方法，其他方法为可选。**

```
#import "CustomCardView.h"

@interface CustomCardView ()
```

```
@property (nonatomic, strong) UILabel *titleLabel;

@end

@implementation CustomCardView

//必须实现
/**
 * UI 创建接口，表示当前组件要上屏的视图 UI
 *
 * @param data map 类型，组件在卡片上声明的数据，包括样式、事件和属性，对应的 key 为DATA_KEY_STYLES、DATA_KEY_EVENTS、DATA_KEY_ATRGS ;
 * @param size View 的大小，宽高
 * @return 可用的 UIView
 */
- (UIView *)onCreateView:(NSDictionary *)data size:(CGSize)size {
    NSLog(@"数据打印:%@", data);

    UIView *customView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, size.width, size.height)];
    customView.backgroundColor = [UIColor redColor];

    self.titleLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, size.width, 30)];
    //数据来源是 data 提供
    self.titleLabel.text = @"A";
    [customView addSubview:self.titleLabel];

    return customView;
}

//必须实现
/**
 * 组件数据更新接口
 * @param data
 */
- (void)onUpdateData:(NSDictionary *)data {
    NSLog(@"数据打印:%@", data);
}

/**
 * 从复用池中获取的已存在控件，被使用前的数据准备。
 * @param data 初始化数据
 * @param size 组件复用时的大小
 */
- (void)onReuse:(NSDictionary *)data size:(CGSize)size {
    NSLog(@"数据打印:%@", data);
    NSLog(@"Size打印:%@", size);

    //数据来源是 data 提供
    self.titleLabel.text = @"B";
}

/**
 * 组件是否支持复用；
 * 为了提高效率，扩展组件可以支持复用。例如当某个自定义的标签组件由于数据更新被移除当前视图，此时该组件如果支持复用，那么会放入复用池内，下次该组件显示时，会直接从复用池内获取；
 * @return YES：复用；NO：不复用。
 */

```

```
- (BOOL)canReuse {
    return YES;
}

/**
 * 组件复用清理接口。如果组件支持复用 (canReuse 返回 true) , 则组件在进入复用池后会调用
 * onRecycleAndCached 方法，表示当前组件已经离屏放入缓存内，需要清理资源。
 */
- (void)onRecycleAndCache {
    //清理自定义 View 上的 SubView 内容
    self.titleLabel.text = @"";
}
```

## ii. 注册自定义标签。

第一个参数是自定义的标签，需要与卡片侧约定好，在卡片侧会写到 <> 内。建议加上前缀，防止和动态卡片本身的标签冲突。第二个是自定义标签实现类的类名。

```
CubeWidgetInfo *widgetInfo = [CubeWidgetInfo new];
widgetInfo.tag = @"custom-widget";
widgetInfo.className = [CustomCardView class];

NSMutableArray *widgetArray = [NSMutableArray array];
[widgetArray addObject:widgetInfo];
[[[CubeService sharedInstance] getEngine] registerWidgets:[NSArray
arrayWithArray:widgetArray]];
```

## 2. 卡片侧调用。

在标签中，写入自定义的标签。此处为 `custom-widget`，对应客户端注册的标签。

### ② 说明

写入的自定义标签需要和注册自定义标签步骤中的第一个参数保持一致。

```
<template>
<div class="root">
    ...
    <custom-widget></custom-widget>
    ...
</div>
</template>
```

## 3. 将卡片打包发布到后台或者预览，即可渲染客户端自定义的 View。

### 2.3.3. 接口说明

#### 2.3.3.1. CubeService

本文介绍了蚂蚁动态卡片服务核心类的方法。

##### 方法

###### sharedInstance

```
/**  
 * 获取 service 实例  
  
 * @param 无  
 * @return CubeCrystalService  
 */  
  
+ (instancetype)sharedInstance;
```

## initWithConfig

```
/**  
 * 初始化引擎  
  
 * @param config 配置参数  
 * @return 无  
 */  
  
- (void)initWithConfig:(CubeEngineConfig *)config;
```

## getEngine

```
/**  
 * 获取引擎实例  
  
 * @param 无  
 * @return CubeEngine 单例引擎实例  
 */  
  
- (CubeEngine *)getEngine;
```

## destroyEngine

```
/**  
 * 释放引擎资源，当保证不再调用 crystal 相关接口时可调用释放资源  
 */  
  
- (void)destroyEngine;
```

## 2.3.3.2. CubeEngine

本文介绍了蚂蚁动态卡片引擎核心类的方法。

### createCard

```
/**  
 * 创建单个卡片  
  
 * @param config 卡片配置参数  
 * @param callback 卡片创建回调  
 */  
  
- (void)createCard:(CubeCardConfig *)config callback:(id<CCardCallback>)callback;
```

### createCards

```
/**  
 * 创建批量卡片，每个卡片结果回调一次  
  
 * @param configs 批量卡片配置参数  
 * @param callback 卡片创建回调  
 */  
  
- (void)createCards:(NSArray<CubeCardConfig *> *)configs callback:(id<CCardCallback>)callback;
```

## createView

```
/**  
 * 创建渲染 view  
  
 * @return CubeView  
 */  
  
- (CubeView *)createView;
```

## setCustomUnit

```
/**  
 * 设置自定义单位  
  
 * @param unitName 单位名称，例如 sip  
 * @param unitRadio 单位比例，例如 1.5  
 */  
  
- (void)setCustomUnit:(NSString *)unitName unitRadio:(float)unitRadio;
```

## registerModules

```
/**  
 * 设置自定义扩展 module  
  
 * @param modules 字典，key 为 module 名称，例如 animation，value 为类名，例如 CKAnimationModule  
 */  
  
- (void)registerModules:(NSDictionary<NSString *, NSString *> *)modules;
```

## registerWidgets

```
/**  
 * 注册组件  
 * @param widgets 组件配置信息  
 */  
  
- (void)registerWidgets:(NSArray<CubeWidgetInfo *> *)widgets;
```

## sendEvent

```
/**  
 * Native 向 JS 侧发送自定义事件通道  
 * @param widgetData 组件数据，即 CCardWidget 中 onCreateView 创建组件时的入参 data，在这里透传即可  
 * @param eventName 自定义事件名称  
 * @param eventParams 自定义事件参数  
 */  
- (void)sendEvent:(NSDictionary *)widgetData eventName:(NSString *)eventName eventParams:(NSDictionary *)eventParams;
```

### 2.3.3.3. CubeEngineConfig

本文介绍了蚂蚁动态卡片引擎初始化配置类的方法。

#### 属性

##### bundlePath

```
/// 存储模板的本地资源包的路径  
@property (nonatomic, strong) NSString *bundlePath;
```

##### exceptionListener

```
/// 异常监听  
@property (nonatomic, strong) id<CExceptionListener> exceptionListener;
```

##### imageHandler

```
/// 图片 handler。如果为空，则内部默认实现，建议自定义 handler。  
@property (nonatomic, strong) id<CKImageHandler> imageHandler;
```

### 2.3.3.4. CExceptionListener

本文介绍了蚂蚁动态卡片异常监听器的方法。

#### 方法

##### onException

```
/**  
 * 异常监听  
 *  
 * @param info 异常信息  
 */  
- (void)onException:(CExceptionInfo *)info;
```

### 2.3.3.5. CExceptionType

本文介绍了蚂蚁动态卡片的异常类型。

#### 枚举

```
/// 异常类型
@property (nonatomic, assign) CExceptionType type;

typedef NS_ENUM(NSUInteger, CExceptionType) {
    //JS 异常
    CExceptionTypeJavaScript = 0,
    //卡片样式异常
    CExceptionTypeStyle
};
```

### 2.3.3.6. CExceptionInfo

本文介绍了蚂蚁动态卡片异常信息类的属性。

#### 属性

##### exceptionMessage

```
/// 异常信息
@property (nonatomic, copy) NSString *message;
```

##### exceptionCardUid

```
/// 异常卡片id
@property (nonatomic, copy) NSString *cardUid;
```

##### exceptionExtraInfo

```
/// 异常信息扩展参数
@property (nonatomic, copy) NSDictionary *extraInfo;
```

### 2.3.3.7. CubeCard

本文介绍了蚂蚁动态卡片核心类的属性和方法。

#### 属性

##### cardUid

```
/// 卡片唯一 id
@property (nonatomic, readonly) NSString *cardUid;
```

#### 方法

##### renderView

```
/**
 * 渲染 view
 * @param view
 */
- (void)renderView:(CubeView *)view;
```

##### getSize

```
/**  
 * 获取卡片大小  
 * @return 卡片 size  
 */  
- (CGSize)getSize;
```

## updateData

```
/**  
 * 更新数据渲染  
 * @param data 模板数据，json 格式  
 */  
- (void)updateData:(NSDictionary *)data;
```

## callJsFunction

```
/**  
 * 调用 JS 方法  
 * @param function 方法名  
 * @param arguments 调用参数  
 */  
- (void)callJsFunction:(NSString *)function arguments:(NSArray *)arguments;
```

## notifyState

```
/**  
 * 通知卡片状态  
 * @param state 卡片状态，在卡片出屏，上屏、前后台时通知变更状态  
 */  
- (void)notifyState:(CCardState)state;
```

## getBindView

```
/**  
 * 获取卡片绑定的 view (view 可能被其他卡片复用)  
 * @return 绑定 view  
 */  
- (CubeView*)getBindView;
```

## 2.3.3.8. CubeCardConfig

本文介绍了蚂蚁动态卡片配置类的属性。

### 属性

#### templateId

```
/// 模版唯一 Id，必填  
@property (nonatomic, strong) NSString *templateId;
```

#### version

```
/// 模版版本号，必填  
@property (nonatomic, strong) NSString *version;
```

## data

```
/// 卡片数据  
@property (nonatomic, strong) NSDictionary *data;
```

## width

```
/// 卡片预设宽度  
@property (nonatomic, assign) NSInteger width;
```

## height

```
/// 卡片预设高度  
@property (nonatomic, assign) NSInteger height;
```

## extOption

```
/// 卡片扩展数据  
@property (nonatomic, strong) NSDictionary *extOption;
```

## envData

```
/// 卡片环境变量  
@property (nonatomic, strong) NSDictionary *envData;
```

## layoutChangeListener

```
/// 卡片布局大小变更监听  
@property (nonatomic, weak) id<CCardLayoutChangeListener> listener;
```

## 2.3.3.9. CCardType

本文介绍了蚂蚁动态卡片的模板来源类型。

- **声明 :** `typedef enum(C_CARD_TYPE_NONE, C_CARD_TYPE_CACHE, C_CARD_TYPE_BUNDLE, C_CARD_TYPE_FILE, C_CARD_TYPE_CLOUD) CCardType;`
- **说明 :** 卡片结果码。
- **枚举值**

枚举值	说明
C_CARD_TYPE_NONE	无效模板
C_CARD_TYPE_CACHE	内存中模板
C_CARD_TYPE_BUNDLE	本地资源包中模板
C_CARD_TYPE_FILE	本地物理存储模板
C_CARD_TYPE_CLOUD	云端模板

### 2.3.3.10. CCardLayoutChangeListener

本文介绍了蚂蚁动态卡片的布局变更通知监听类的方法。

#### 方法

##### onLayout

```
/*
 * 卡片大小变更
 *
 @param size 卡片新 size
 */
- (void)onLayout:(CGSize)size;
```

### 2.3.3.11. CCardCallback

本文介绍了蚂蚁动态卡片创建的回调类的方法。

#### 方法

##### onLoaded

```
/*
 * 卡片回调接口
 *
 @param card 卡片实例，当创建失败时为nil
 @param cardType 卡片模版来源
 @param config 创建卡片的配置参数
 @param errorCode 错误码
 */
- (void)onLoaded:(CubeCard *)card cardType:(CCardType)cardType config:(CubeCardConfig *)config err
oCode:(CubeCardresultCode)errorCode;
```

### 2.3.3.12. CubeModuleProtocol

本文介绍了蚂蚁动态卡片实现协议 `CubeModuleProtocol` 的属性。

#### 属性

##### cardUid

```
/// 调用卡片的唯一 ID
@property (nonatomic, copy) NSString *cardUid;
```

### CubeModuleMethodCallback

```
/// callback
typedef void (^CubeModuleMethodCallback) (id result);
```

### 2.3.3.13. CubeCardResultCode

本文介绍了蚂蚁动态卡片的结果码。

- 声明：`typedef enum{CubeCardResultSucc = 0, CubeCardResultNetworkError, CubeCardResultParamError,`

```
CubeCardResultNotExist, CubeCardContentInvalid}CubeCardResultCode;
```

- 说明：卡片结果码。
- 枚举值

枚举值	说明
CubeCardResultSucc = 0	卡片请求成功
CubeCardResultNetworkError	网络异常
CubeCardResultParamError	请求参数异常
CubeCardResultNotExist	卡片不存在
CubeCardContentInvalid	卡片内容无效

### 2.3.4. 接入 Demo 参考

若需参考此接入方式的 Demo，请单击：[MPCubeDemo\\_Pod.zip](#)。

## 2.4. 接入 HarmonyOS NEXT

本文介绍如何将蚂蚁动态卡片组件接入到 HarmonyOS NEXT 客户端。您可以基于已有工程使用 ohpmrc 方式接入蚂蚁动态卡片 SDK 到客户端。

### 前置条件

添加蚂蚁动态卡片 SDK 前，请您确保已经将工程接入到 mPaaS。更多信息请参见开发指南 [接入 mPaaS 能力](#)。

### 添加 SDK

- 在项目的 `.ohpmrc` 文件中添加如下代码仓库。

```
@mpaas:registry=https://mpaas-ohpm.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/meta
@mpaas:registry=http://mpaas-ohpm.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/pre/meta
```

#### ② 说明

第二个仓库为预发仓库，在实际的开发任务中，有些版本可能会先发布到预发仓库，所以请酌情添加该仓库。

- 在 `oh-package.json5` 的 `dependencies` 中引入 `@mpaas/antcrystal`，版本请参考 [接入 mPaaS 能力](#)。

```
{
  "name": "entry",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Please describe the basic information.",
  "main": "",
  "author": "",
  "license": "",
  "dependencies": {
    "@mpaas/antcrystal": "1.0.250221144638"
  }
}
```

### ② 说明

截至 2025 年 2 月 21 日，最新版本为 `1.0.250221144638`，该版本已发布至预发仓库。

### 3. 如需使用 `@mpaas/antcrystal`，请同步引入以下依赖。

```
"@mpaas/framework": "1.0.240722195448",
"@mpaas/rpc": "1.0.240904203320",
"@mpaas/lang": "1.0.240522203238",
"@mpaas/trace_log": "1.0.240725102841",
"@mpaas/cube": "1.0.241028175700",
```

### ② 说明

以上版本同理皆为目前的最新版本。

### 4. 使用 `ohpm install` 安装动态卡片依赖。

#### 注意事项

如果遇到 so 冲突报错：

```
> hvigor Finished :entry:default@BuildJS... after 3 ms
> hvigor ERROR: Duplicated files found in module entry. This may cause unexpected errors at runtime.
- /Users/binxiaolang/Desktop/MyApplication/oh_modules/.ohpm/@mpaas+cube@1.0.250219113431/oh_modules/@mpaas/cube/libs/arm64-v8a/libmyjsi.so
- /Users/binxiaolang/Desktop/MyApplication/oh_modules/.ohpm/@mpaas+xriverohos@1.0.241219201836/oh_modules/@mpaas/xriverohos/libs/arm64-v8a/libmyjsi.so
- /Users/binxiaolang/Desktop/MyApplication/oh_modules/.ohpm/@mpaas+cube@1.0.250219113431/oh_modules/@mpaas/cube/libs/arm64-v8a/libmyv8.so
- /Users/binxiaolang/Desktop/MyApplication/oh_modules/.ohpm/@mpaas+xriverohos@1.0.241219201836/oh_modules/@mpaas/xriverohos/libs/arm64-v8a/libmyv8.so

* Try the following:
> Set .so file priorities with pickFirsts, pickLasts, or select option.
> Make sure each .so file name is unique.
> More info: https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V13/ide-hvigor-faqs-V13#section61271726101614

> hvigor ERROR: Failed :entry:default@ProcessLibs...
> hvigor ERROR: BUILD FAILED in 1 s 491 ms
```

处理方法如下：

在 `build-profile.json5` 文件中的 `buildOption` 下添加如下代码。

```
"nativeLib": {
    "filter": {
        "enableOverride": true
    }
}
```



## 使用 SDK

### 初始化卡片引擎

```
if (!CubeEngine.getInstance().peekIsInit()) {  
    let config = CubeEngineConfig.obtain().setEnableDebugPath(true)  
    CubeEngine.getInstance().init(config);  
}
```

## 代码示例

```
aboutToAppear() {  
    CubeEngine.getInstance().createCard(  
        CubeCardConfig  
            .obtain()  
            .setTemplateId(this.cardId)  
            .setWidth(CKSystemInfo.getDisplayMetricsWidth())  
            .setVersion(this.cardVer)  
            .setData(this.dataString)  
    );  
  
    onLoaded: (card: CubeCard | null, cardType: CCardType, config: CubeCardConfig, code: CubeCardresultCode) => {  
        if (CubeCardresultCode.CubeCardResultSucc == code) {  
            this.instance = card;  
        }  
    }  
});  
}  
  
build() {  
    Stack() {  
        Column() {  
            if (this.instance) {  
                CubeCardComponent({ instance: this.instance })  
            }  
        }  
        .justifyContent(FlexAlign.Start)  
    }  
}
```

## 销毁卡片

```
aboutToDisappear() {  
    if (this.instance) {  
        this.instance.destroy();  
    }  
}
```

## 预置卡片

预置卡片需要在初始化卡片引擎时设置，目前支持两种设置方式。

- 单独设置某个文件夹，该文件夹在 `resources/rawfile` 下。

```
.setResourcePath("mp")
```

- 设置多个文件夹，文件夹在 `resources/rawfile` 下。

```
let resourcePaths: Array<string> = ["cube", "smart", "mp"]  
.setResourcePaths(resourcePaths)
```

此时完整的初始化代码如下所示。

```
let resourcePaths: Array<string> = ["cube", "smart", "mp"]
let config = CubeEngineConfig.obtain().setEnableDebugPath(true)
    .setResourcePath("mp")
    .setResourcePaths(resourcePaths)
CubeEngine.getInstance().init(config);
```

## 自定义组件

1. 创建自定义组件，代码示例如下。

```
@Builder
export function buildMyCustomComponent(builder: ComponentBuilder) {
  MyCustomComponent({
    node: builder.node,
    cardInstance: builder.cardInstance
  })
}

@Component
export struct MyCustomComponent {
  @State
  node: CKNode = new CKNode();
  @State
  cardInstance: CubeCard | null = null;
  @State
  text: string = ""

  aboutToAppear(): void {
    if (this.node) {
      this.node.component = this;
      this.updateWidgetData()
      this.node.onChange = (type: NodeChangeType, changeNode: CKNode, childNode: CKNode | null)
    => {
      this.updateWidgetData()
    };
    }
  }

  build() {
    if (this.node) {
      Column() {
        Text("我是原生组件，点我通知卡片事件回调，" + this.text).onClick((event) => {
          let args: Record<string, object> = {}
          args["p1"] = "widget:" + systemDateTime.getTime() as ESOObject
          CWidgetApi.getInstance().sendEventToJS(this.node, 'on-WidgetToCube', args)
        })
      }
      .width(this.node.size.width)
      .height(this.node.size.height)
      .position(this.node.position)
    }
  }

  updateWidgetData(): void {
    this.text = this.node.attributes.get("value") as string
  }

  public cubeToWidget(instance: FalconInstance, args: object, func: IFalconCallback): void {
    this.text = "接收到卡片调用自定义方法，参数：" + JSON.stringify(args)
    func.invoke("cubeToWidget callback data: " + systemDateTime.getTime())
  }
}
```

## 2. 注册自定义组件。

自定义组件需要在初始化卡片引擎时进行注册，注册代码如下。

```
let customBuilder: WrappedBuilder<[ComponentBuilder]> = wrapBuilder(buildMyCustomComponent)
let customWidgetInfo: CWidgetInfo = new CWidgetInfo("custom-widget", customBuilder)
CubeEngine.getInstance().registerWidgets([customWidgetInfo])
```

## 卡片调用客户端方法

### 1. 创建自定义 module。

```
export class NativeCubeModule implements IFalconModule {
    getName(): string {
        return "mpaas_demo_cube2native";
    }

    cubeToClient(instance: FalconInstance, params: object, callback: IFalconCallback) {
        hilog.debug(0x0000, `cubeToClient: ${params}`, '');
        promptAction.showToast({
            message: JSON.stringify(params)
        })
        callback.invoke("cubeToClient callback data: " + systemDateTime.getTime())
    }
}
```

### 2. 注册自定义 module。

```
CubeEngine.getInstance().registerModule(new MriverJsapiModule(), new NativeCubeModule())
```

#### ② 说明

注册 `MriverJsapiModule` 时可以使用 RPC、HttpRequest、Request 等方法进行注册。

# 3. 使用控制台

## 3.1. 卡片管理

### 3.1.1. 创建卡片

本文介绍了在 mPaaS 控制台创建蚂蚁动态卡片的操作流程。

#### 操作步骤

1. 进入 [mPaaS 控制台](#)，在应用列表中选择目标应用。
2. 单击左侧导航栏中的 [实时发布 > 蚂蚁动态卡片 > 卡片管理](#)，进入 [卡片管理](#) 页。
3. 在 [卡片管理](#) 页，单击 [新建卡片](#)，在 [创建卡片](#) 表单中填写以下信息：
  - **卡片 ID**：必填。卡片 ID 建议使用英文、数字和下划线的组合，长度不得少于 8 位字符。
  - **卡片名称**：必填。可以取任意值。
  - **描述**：选填。

创建卡片

\* 卡片ID  
CubeCard\_01

\* 卡片名称  
卡片01

描述  
请输入卡片描述

取消 确定

4. 填写完成后，单击 **确定**。

至此，您已完成了创建卡片，创建后的卡片会出现在卡片列表中。

#### 卡片管理

卡片管理

卡片列表 新建卡片

请输入名称或者id

卡片01

#### 后续步骤

创建卡片后，还需要上传卡片资源才可以发布卡片。更多信息，请参见 [添加卡片资源](#)。

### 3.1.2. 添加卡片资源

本文介绍了在 mPaaS 控制台为已创建的蚂蚁动态卡片添加卡片资源的操作流程。

## 操作步骤

1. 进入 mPaaS 控制台，在应用列表中选择目标应用。
2. 单击左侧导航栏中的 实时发布 > 蚂蚁动态卡片 > 卡片管理，进入 卡片管理 页。
3. 在 卡片管理 页的 卡片列表 中，单击需要添加资源的卡片。
4. 单击 添加卡片资源 按钮，进入 新增卡片版本 页面。

The screenshot shows the 'Card Management' interface. On the left, there's a sidebar with 'Card List' and 'New Card'. In the main area, there's a search bar with placeholder '请输入名称或者ID' and a search icon. A card named 'CubeCard\_01' is listed with columns for 'Card Version', 'Platform', 'Release Status', and 'Operations'. At the top right of this section is a blue button labeled 'Add Card Resource', which is highlighted with a red box.

5. 在 新增卡片版本 页面，填写以下配置信息并上传文件（资源文件）。完成填写后，单击 提交。
  - 卡片版本号：必填。版本号应为四位，格式参考 0.0.0.1。
  - 文件：卡片模板的 zip 文件，zip 文件应小于 10MB。卡片模板的开发请参考快速开始文档（Android、iOS）。
  - 客户端生效范围：是可以拉取到该卡片的客户端版本范围，包含最高版本和最低版本两个信息。客户端生效范围需按照平台进行区分。
  - 最低版本：卡片将在输入的最低客户端版本及以上版本生效。如果要覆盖所有客户端版本，在最低版本中填入 0.0.0.0 即可。
  - 最高版本：卡片将在输入的最高客户端版本及以下版本生效。如不填则最低版本以上全部生效。

### ② 说明

如填写了最高版本，可能会导致后续客户端升级到更高版本时离线包不生效的问题。

卡片资源成功添加后，卡片信息如下图所示。

The screenshot shows the 'Card Management' interface after adding a new card version. The card list now includes '魔方卡片007' with a card version of '0.0.0.1' for '全部平台' (All Platforms) in '待发布' (Pending Release) status. The 'Add Card Resource' button at the top right is also visible.

## 3.1.3. 删除卡片

本文介绍了在 mPaaS 控制台删除蚂蚁动态卡片的操作流程。

## 操作步骤

1. 进入 mPaaS 控制台，在应用列表中选择目标应用。
2. 单击左侧导航栏中的 实时发布 > 蚂蚁动态卡片 > 卡片管理，进入 卡片管理 页。
3. 在 卡片管理 页的 卡片列表 中，将鼠标指针指向目标卡片，单击 按钮。
4. 在弹出的对话框中单击 确认删除。

至此，您已完成删除卡片。

### 3.1.4. 创建发布任务

在创建了蚂蚁动态卡片并添加了卡片资源后，还需要发布蚂蚁动态卡片，客户端才能够拉取到卡片。本文介绍了在 mPaaS 控制台创建蚂蚁动态卡片发布任务的操作流程。

#### 前提条件

如果要采用白名单的发布模式，需要在发布卡片前创建好白名单。关于如何创建白名单，请参见 [白名单管理](#)。

#### 操作步骤

1. 进入 [mPaaS 控制台](#)，在应用列表中选择目标应用。
2. 单击左侧导航栏中的 [实时发布 > 蚂蚁动态卡片 > 卡片管理](#)，进入 [卡片管理](#) 页。
3. 在 [卡片管理](#) 页的 [卡片列表](#) 中，单击需要发布的卡片。
4. 单击 [创建发布](#) 按钮，进入 [新建发布](#) 页面。

卡片管理

The screenshot shows the 'Card Management' page. At the top, there's a search bar and a 'Create Card' button. Below is a table with columns: Card Version, Platform, Release Status, and Operations. A card titled '魔方卡片007' is selected, showing version 0.0.1, platform 'All Platforms', and status 'Pending Release'. The 'Operations' column for this card includes a 'View' link, a 'Create Release' button (which is highlighted with a red box), and a 'Bin File Download' link. Navigation arrows and a page number '1' are at the bottom.

5. 在 [新建发布](#) 页面，进行以下配置，完成配置后，单击 [确定](#)。

- **发布类型**：必选。灰度发布、正式发布。选择灰度发布时，可以进行发布模型、白名单、高级规则等项进行配置；选择正式发布时，则不需进行这些配置。
- **发布模型**：必选。可选择白名单或时间窗的发布模型。
  - **白名单**：根据白名单进行定向发布，即只有白名单限定的用户才能够拉取到卡片。
    - **白名单配置**：如果选择了发布模型为白名单，需要在此处选择已经创建好的白名单。

##### ② 说明

当选中的某个白名单用户数超过 10 万时，仅取前 10 万个用户。

- **时间窗**：在规定时间范围内，以灰度人数为上限进行灰度发布。
  - 选择时间窗模型的灰度发布时，需要填写时间窗关闭时间和灰度人数。
- **发布描述**：选填。对当前发布任务进行备注说明。
- **高级规则**：可选。可以在特定规则范围内发布，支持选择平台、类型、操作类型、资源值，如下图所示。



- **平台**：必填。iOS、Android、所有。

- 类型**：必填。城市、机型、网络、设备系统版本。
- 操作类型**：必填。包含、不包含。在设备系统版本类型下，操作类型额外有范围内、范围外选项。
- 资源值**：必填。可直接输入资源值；也可提前在发布规则中配置资源映射关系，在本处调用。更多关于添加高级规则资源值的信息，请参见 [发布规则管理](#)。

至此，您已完成卡片的发布。卡片发布后，任务状态为 **发布中**，如下图所示。对于“发布中”的任务，可以查看、暂停或结束任务。当卡片有版本处于“发布中”任务时，不可再创建发布任务，需先等待当前发布任务结束，或结束当前的“发布中”任务后再创建新任务。

The screenshot shows the 'Card Management' interface. At the top, there's a search bar and a button to 'Add Card Resource'. Below it is a table with columns: Card Version, Platform, Publish Status, and Operations. One row is highlighted with a red border, showing '0.0.0.1' as the version, 'All Platforms' as the platform, and 'Publishing' as the status. The operations column for this row contains three buttons: 'View', 'Pause', and 'End'. There are also other rows in the table, each with a different card name and status.


## 3.2. 卡片分析

本文介绍了在 mPaaS 控制台查看蚂蚁动态卡片分析的操作流程。

### 查看卡片分析

- 进入 [mPaaS 控制台](#)，在应用列表中选择目标应用。
- 单击左侧导航栏中的 [实时发布 > 蚂蚁动态卡片 > 卡片分析](#)，进入 [卡片分析](#) 页。

该页面展示了蚂蚁动态卡片的新增用户数以及新增用户趋势图、活跃用户数以及活跃用户趋势图、卡片访问次数以及卡片访问次数趋势图、卡片点击次数以及卡片点击次数趋势图。可以根据卡片名称、卡片版本、平台、应用版本、日期范围 [查询卡片分析](#)。



- 新增用户数：访问卡片的新增用户（设备 ID）数量。
- 活跃用户数：访问卡片的总用户（设备 ID）数，同一用户多次访问不重复计算。
- 卡片访问次数：卡片的总访问次数。
- 卡片点击次数：卡片的总点击次数。

## 查询卡片分析

1. 在 [卡片分析](#) 页面，根据需要设置卡片名称、卡片版本、平台、应用版本、日期范围或选择时间段。
2. 单击 [查询](#)，查看卡片分析详情。

## 3.3. 卡片性能

本文介绍了在 mPaaS 控制台查看蚂蚁动态卡片性能的操作流程。

### 查看卡片性能

1. 进入 [mPaaS 控制台](#)，在应用列表中选择目标应用。
2. 单击左侧导航栏中的 [实时发布 > 蚂蚁动态卡片 > 卡片性能](#)，进入 [卡片性能](#) 页。

该页面展示了蚂蚁动态卡片的业务数据、拉包异常和卡片错误。可以根据卡片名称、卡片版本、平台、应用版本、日期范围 [查询卡片性能](#)。

## ○ 业务数据

- 活跃用户：访问卡片的总用户（设备 ID）数，同一用户多次访问不重复计算。
  - 访问量：卡片的总访问次数。

**拉包异常**

  - 拉包异常次数：卡片的拉包请求异常数。
  - 拉包异常率：拉包请求异常率 = 卡片的拉包请求异常数 / 卡片的拉包请求总量

卡片错误，展示了卡片错误数、影响用户数、错误类型异常曲线、错误类型异常

- 错误数：卡片的错误次数（JS 异常次数+ style 异常次数）。
- 影响用户数：卡片错误影响的用户（设备 ID）数。

## 查询卡片性能

1. 在 [卡片性能](#) 页面，根据需要设置卡片名称、卡片版本、平台、应用版本、日期范围或选择时间段。
2. 单击 [查询](#)，查看卡片性能详情。

# 4.开放接口

## 4.1. 概述

### 公共请求和返回值

#### 请求说明

公共请求中必须要有 tenantId、workspaceld 和 appId 这三个参数。

② 说明

- 如果请求方式为 POST，那么需要在 queryString 中存在这三个参数，POST 的请求体中不需要再添加这三个参数。
- POST 方式传参时，如果在对应接口的传参方式里面没有进行说明，那么默认的 content-type 为 multipart/form-data。

名称	类型	说明
tenantId	String	租户 ID
workspaceld	String	workspaceld
appId	String	应用 ID

#### 返回值说明

返回值为 JSON 格式。

```
{  
    "data": {  
        "data": "data",  
        "errorCode": null,  
        "requestId": "",  
        "resultMsg": "",  
        "success": true  
    },  
    "requestId": ""  
}
```

其中 `success` 参数标识请求处理结果表示成功或失败。

- 如果为 `true` 表示成功，可以从 `data` 参数中获取返回数据；
- 如果为 `false` 表示请求处理失败，可以从 `resultMsg` 中获取返回的错误信息。

② 说明

之后在其他文档中列出来的返回值，都是 `data` 参数中的数据，不再展示完全的返回值结构。

### 接口加签

开放 API 接口会要求所有的请求的 URL 都带上四个 URLPARAMETER。

- `appId`
- `workspaceld`

- timestamp #代表生产这次签名的时间（单位秒）
  - sign #用 RSA 2048 私钥生成的签名
- sign 的内容是对下述字符串加签的结果串，签名值转为 16 进制字符串（hex）

```
appId=<用户的 APPID>&workspaceId=<用户的 workspaceId>&timestamp=<请求的时间戳>&url=<请求的 URL 不包含参数>
```

### 完整 URL 示例

```
http://11.167.24.43:8281/openapi/nebula/getNebulaResourceList?
appId=4B7AAC1231527&sign=53df44dc861099d276710c1233261ea42d5553b5f38714c8688134c72f8d0b34a9e3de7ef4b
c5ed1e241bb9416934737faf0ae915301660a968f476722eaa945437178dd8abc39912e6d6573d809be389d212350b6b18b8
7ae05abe5e41aa270cf2966c86048025c317070449afb022aeb963d5209d8cbbd3df0b3522d509a28651e1b16490eb87b565
bb974535c0d6f894e372283b910b1e372b458e82f9b53ce5443a9f0eba6830cf271904ecc5b44cff8f8cad2d3a0e869019dc
b70baebc6d7bda8f1f739b8dc9acf9b84caf0f12aa5c5adacfa35814872582c681e5f9b9e0445cd82860f3489d1474130c
2662ea295b1196c228ab48&timestamp=1558937883&workspaceId=sit
```

## RSA 密钥生成方式

生成密钥对方式：

1、生成一个 2048 位的 RSA 私钥

```
openssl genrsa -out private_key.pem 2048
```

2、将私钥转为 PKCS#8 格式

```
openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform DER -in private_key.pem -out private_key.der -nocrypt
```

3、将公钥的格式改为 DER

```
openssl rsa -in private_key.pem -pubout -outform DER -out public_key.der
```

4、将公私钥分别转为 base64 格式

```
openssl base64 -in private_key.der -out private_key_base64.der
```

```
openssl base64 -in public_key.der -out public_key_base64.der
```

5、查看公钥内容

```
cat public_key_base64.der
```

6、查看私钥内容

```
cat private_key_base64.der
```

密钥生成之后，将公钥通过这个页面上传到 mappcenter，供验签使用。

The screenshot shows the 'Open API Security Authentication Configuration' page. On the left, there's a sidebar with 'first blood' selected under 'Code Management'. Under 'Open API', 'RSA 2048密钥' is highlighted with a red box. The main area shows the following configuration:

- App ID:** 40DB671161724
- workspace ID:** sit
- RSA 2048密钥:** (The value is a long string of characters, partially visible as: MIIBJANBgkqhkiG9w0BAQEFAOCg8AMIB CgKCAQEA19+oFvkxFxb5JSBG1E4M W31yU3XAdxQjKxx19dksnf2l0sgR50vfbXp CL0xZAdx5LsJ+WPMt0iommLT4euZ SgXW+29CHZtC1wB645GuCmkJHle4mNZ99 w+WVliksrdYn6eqMb5W+uS8lv0vW1Z /QiaRPXJyzbElHN8KMJS+gDajY1ctDTaD9lu 80trTSjdgEuYch/bqak5NiaR9n)
- Submit** button

## 4.2. 卡片的创建、查询和删除

### 创建卡片

- 请求路径 : /openapi/cubecard/createTemplate
- 请求方式 : POST
- 请求参数

名称	类型	是否必传	含义
templateId	String	是	卡片 ID
templateName	String	是	卡片名称
templateDesc	String	否	卡片描述

- 返回值

```
success
```

## 查询卡片列表

- 请求路径 : /openapi/cubecard/listTemplates
- 请求方式 : GET
- 请求参数

名称	类型	是否必传	含义
pageNum	Integer	是	当前页，从 1 开始
pageSize	Integer	否	每页数量，默认 20 条

- 返回值

```
{
  "firstPage":true,
  "lastPage":true,
  "nextPage":1,
  "pageNo":1,
  "pageSize":20,
  "prePage":1,
  "totalCount":7,
  "totalPage":1,
  "list":[
    {
      "id":123, //主键
      "templateName":"卡片名称",
      "templateId":"卡片 id",
      "templateDesc":"卡片描述"
    }
  ]
}
```

## 返回值说明

参数	类型	含义

firstPage	boolean	当前页是否为第一页 ◦ 是 : true ◦ 否 : false
lastPage	boolean	当前页是否为最后一页 ◦ 是 : true ◦ 否 : false
nextPage	Integer	当前页的下一页页码
pageNo	Integer	当前页的页码
pageSize	Integer	每页返回的数量
prePage	Integer	当前页的上一页页码
totalCount	Integer	要查询的卡片总数
totalPage	Integer	要查询的卡片总页数
list	List	返回的具体内容，以下为内容中的字段
id	Long	卡片的主键
templateName	String	卡片的名称
templatelId	String	卡片 ID
templateDesc	String	卡片描述

## 删除卡片

- 请求路径 : /openapi/cubecard/deleteTemplate
- 请求方式 : POST
- 请求参数

名称	类型	是否必传	含义
templatelId	String	是	卡片 ID

- 返回值

删除成功

## 4.3. 卡片资源的上传和发布

### 4.3.1. 上传卡片资源

- 请求路径 : /openapi/cubecard/createResource
- 请求方式 : POST
- 请求参数

名称	类型	是否必传	含义
templateId	String	是	卡片 ID
file	MultipartFile	是	卡片生成的 ZIP 文件
templateResourceVersion	String	是	当前资源版本号
templateResourceDesc	String	否	当前资源描述
platform	String	是	卡片支持的平台 Android、iOS 和 Harmony，多个平台以 , 做分隔。 例如 : Android,iOS ，顺序参照 : Android、iOS、Harmony
iosMaxVersion	String	否	支持的 iOS 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
iosMinVersion	String	platform 中包含 iOS 或是 all 的时候必传	支持的 iOS 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本
androidMaxVersion	String	否	支持的 Android 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
androidMinVersion	String	platform 中包含 Android 或是 All 的时候必传	支持的 Android 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本
harmonyMaxVersion	String	否	支持的 Harmony 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
harmonyMinVersion	String	platform 中包含 Harmony 的时候必传	支持的 Harmony 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本
extendInfo	String	否	JSON 格式字符串，扩展参数

- 返回值

152

返回的内容为上传之后的资源对应的主键。

### 4.3.2. 查询卡片资源列表

- 请求路径 : /openapi/cubecard/listResources
- 请求方式 : GET
- 请求参数

名称	类型	是否必传	含义
templateId	String	是	卡片 ID
pageNum	Integer	是	当前页，从 1 开始
pageSize	Integer	否	每页数量，默认 20 条

- 返回值

```
{
  "firstPage":true,
  "lastPage":true,
  "nextPage":1,
  "pageNo":1,
  "pageSize":20,
  "prePage":1,
  "totalCount":7,
  "totalPage":1,
  "list":[
    {
      "id":123, //主键
      "templateName":"测试卡片",
      "templateId":"test_template",
      "templateDesc":"测试",
      "templateResourceVersion":"1.1", //资源版本
      "binFileUrl":"http://oss.down.net/xxxxxxxxxx",
      "zipFileUrl":"http://oss.down.net/xxxxxxxxxx",
      "templateResourceDesc":"测试",
      "operator":"default",
      "gmtCreate": "2022-05-17 12:34:09",
      "platform":"iOS,Android,Harmony",
      "iosMaxVersion":"10.1",
      "iosMinVersion":"1.1",
      "androidMaxVersion":"9.9",
      "androidMinVersion":"1.1",
      "harmonyMaxVersion":"9.9",
      "harmonyMinVersion":"1.1",
      "extendInfo":"{\\"key\\":\\"value\\"}",
      "binFileMd5":"bin文件的md5值",
      "minCubeSdkVersion":"1.0",
      "resourceStatus": 1,
      "previewPictureUrl":"https://xxxx",
      "mockDataDownloadUrl": "https://xxxxxx"
    }
  ]
}
```

返回值说明

参数	类型	含义
firstPage	boolean	当前页是否为第一页。 ◦ 是 : true ◦ 否 : false
lastPage	boolean	当前页是否为最后一页。 ◦ 是 : true ◦ 否 : false
nextPage	Integer	当前页的下一页页码
pageNo	Integer	当前页的页码
pageSize	Integer	每页返回的数量
prePage	Integer	当前页的上一页页码
totalCount	Integer	要查询的卡片总数
totalPage	Integer	要查询的卡片总页数
list	List	返回的具体内容，以下为内容中字段
id	Long	卡片资源的主键
templateName	String	卡片的名称
templateId	String	卡片的 ID
templateDesc	String	卡片版本
templateResourceVersion	String	卡片资源的版本
binFileUrl	String	卡片资源中 bin 文件的下载地址
zipFileUrl	String	卡片资源中 ZIP 文件下载地址
templateResourceDesc	String	卡片资源描述
operator	String	上传人员，通过 OpenAPI 上传时，均为 default

gmtCreate	String	上传时间
platform	String	平台类型，Android、iOS、ALL（两个平台都支持）
iosMaxVersion	String	iOS 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
iosMinVersion	String	iOS 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本。最低版本必须存在，最高版本可以传空
androidMaxVersion	String	Android 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
androidMinVersion	String	Android 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本。最低版本必须存在，最高版本可以传空
harmonyMaxVersion	String	Harmony 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
harmonyMinVersion	String	Harmony 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本。最低版本必须存在，最高版本可以传空
extendInfo	String	扩展参数
binFileMd5	String	bin 文件的 md5 值
minCubeSdkVersion	String	当前 bin 文件支持的最低 cubeSdk 版本，如果为空，表示没有限制
resourceStatus	Integer	资源当前状态 ◦ 0：初始状态 ◦ 1：灰度发布中 ◦ 3：正式发布中 ◦ 5：结束发布 ◦ 6：暂停发布
previewPictureUrl	String	生成的预览图片地址
mockDataDownloadUrl	String	mockData 文件的下载地址

### 4.3.3. 根据资源 ID 查询内容

- 请求路径：`/openapi/cubecard/getResourceInfoById`
- 请求方式：GET
- 请求参数

名称	类型	是否必传	含义
templatelid	String	是	卡片 ID
resourceId	Long	是	要查询的资源主键

- 返回值

```
{
  "id":123, //主键
  "templateName":"测试卡片",
  "templateId":"test_template",
  "templateDesc":"测试",
  "templateResourceVersion":"1.1", //资源版本
  "binFileUrl":"http://oss.down.net/xxxxxxxxxx",
  "zipFileUrl":"http://oss.down.net/xxxxxxxxxx",
  "templateResourceDesc":"测试",
  "operator":"default",
  "gmtCreate": "2022-05-17 12:34:09",
  "platform":"ALL",
  "iosMaxVersion":"10.1",
  "iosMinVersion":"1.1",
  "androidMaxVersion":"9.9",
  "androidMinVersion":"1.1",
  "harmonyMaxVersion":"9.9",
  "harmonyMinVersion":"1.1",
  "extendInfo":"{\"key\":\"value\"}",
  "binFileMd5":"bin文件的md5值",
  "minCubeSdkVersion":"1.0",
  "resourceStatus": 1,
  "previewPictureUrl":"https://xxxx",
  "mockDataDownloadUrl": "https://xxxxxx"
}
```

#### 返回值说明

参数	类型	含义
id	Long	卡片资源的主键
templateName	String	卡片的名称
templatelid	String	卡片的 ID
templateDesc	String	卡片版本
templateResourceVersion	String	卡片资源的版本
binFileUrl	String	卡片资源中 bin 文件的下载地址
zipFileUrl	String	卡片资源中 ZIP 文件下载地址

templateResourceDesc	String	卡片资源描述
operator	String	上传人员，通过 OpenapiAPI 上传时，均为 default
gmtCreate	String	上传时间
platform	String	平台类型，Android、iOS、ALL（两个平台都支持）
iosMaxVersion	String	iOS 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
iosMinVersion	String	iOS 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本。最低版本必须存在，最高版本可以传空
androidMaxVersion	String	Android 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
androidMinVersion	String	Android 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本。最低版本必须存在，最高版本可以传空
harmonyMaxVersion	String	Harmony 最高版本，指的是应用版本，不是系统版本
harmonyMinVersion	String	Harmony 最低版本，指的是应用版本，不是系统版本。最低版本必须存在，最高版本可以传空
extendInfo	String	扩展参数
binFileMd5	String	bin 文件的 md5 值
minCubeSdkVersion	String	当前 bin 文件支持的最低 cubeSdk 版本，如果为空，表示没有限制
resourceStatus	Integer	资源当前状态 ◦ 0：初始状态 ◦ 1：灰度发布中 ◦ 3：正式发布中 ◦ 5：结束发布 ◦ 6：暂停发布
previewPictureUrl	String	生成的预览图片地址
mockDataDownloadUrl	String	mockData 文件的下载地址

#### 4.3.4. 创建发布任务

- 请求路径：`/openapi/cubecard/createTask`
- 请求方式：POST

• 请求参数：

名称	类型	是否必传	说明
publishType	Integer	是	发布类型 ◦ 2：灰度发布 ◦ 3：正式发布
publishMode	Integer	是	灰度发布模式 ◦ 0：正式发布 ◦ 1：白名单 ◦ 2：时间窗
taskDesc	String	否	发布描述
greyEndtimeData	String	publishMode 为 2时必传	灰度时间窗发布的结束时间，格式为 "YYYY-MM-dd HH:mm:ss"，时间必须大于当前时间并且与当前时间的间隔小于 7 天
greyNum	Integer	publishMode 为 2时必传	时间窗灰度的人数
whitelistIds	String	publishMode 为 1时必传	白名单主键 ID，多个使用 , 分隔
templateResourceId	Long	是	发布的资源包主键 ID
greyConfigInfo	String	否	发布的高级规则条件，JSON 字符串，具体含义见下表： [{"ruleElement":"city","operation":1,"value ":"上海市,北京市,天津市"}, {"ruleElement":"mobileModel","operation":2,"value ":"REDMI NOTE 3,VIVO X5M"}, {"ruleElement":"osVersion","operation":3,"value2 ":"9.2.1","value1 ":"9.2.1","value ":"9.2.1-9.2.1"}]

高级规则说明

名称	类型	说明
ruleElement	String	规则类型 ◦ city：城市 ◦ mobileModel：机型 ◦ netType：网络 ◦ osVersion：设备系统版本
value	String	规则值，多个使用","分隔。 当 operation 为 3 或 4 时，value 值为 aa-bb 的格式，其中 aa 是较小的值，bb 是较大的值

operation	Integer	<p><b>操作关系</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1：包含</li> <li>◦ 2：不包含</li> <li>◦ 3：范围内</li> <li>◦ 4：在范围外</li> </ul> <p>如果 ruleElement 为 city、mobileModel 或 netType 时，operation 只有 1（包含）和 2（不包含）；当 ruleElement 为 osVersion 时，operation 的值可以是四种里的任意一种。</p>
-----------	---------	--

- **返回值**

```
456
```

返回结果的为创建发布任务对应的主键。

### 4.3.5. 查询发布任务列表

- **请求路径** : /openapi/cubecard/listTasks
- **请求方式** : GET
- **请求参数**

名称	类型	是否必传	含义
templateResourceId	Long	是	卡片资源对应的 ID

- **返回值**

```
[
  {
    "gmtCreate": "2019-04-24 17:43:54",
    "gmtModified": "2019-04-24 17:43:54",
    "greyConfigInfo": "{\"operator\":\"and\", \"subRules\":[{\"operator\":\"contains\", \"left\":\\\"上海市\\\", \"right\":\\\"北京市\\\", \\\"天津市\\\"}, {\"operator\":\"excludes\", \"left\":\\\"REDMI NOTE 3\\\", \\\"VIVO X5M\\\"}, {\"operator\":\"mobileModel\\\", \"right\":\\\"mobileModel\\\", \"defaultResult\":false}, {\"operator\":\"vLimitIn\\\", \"exclusive\":false, \"left\":\\\"lower\\\":\\\"9.2.1\\\", \\\"upper\\\":\\\"9.2.1\\\"}, {\"operator\":\"osVersion\\\", \"right\":\\\"osVersion\\\", \"defaultResult\":false}], \"defaultResult\":false}",
    "greyEndtimeData": "",
    "greyNum": 0,
    "id": 212,
    "taskDesc": "卡片发布",
    "templateResourceId": 572,
    "publishMode": 1,
    "publishType": 2,
    "taskStatus": 1,
    "whitelistIds": "931,932",
    "operator": "操作人"
  }
]
```

#### 返回值说明

返回值	类型	含义
-----	----	----

gmtCreate	String	创建时间
gmtModified	String	更新时间
greyConfigInfo	String	灰度高级规则信息，详情请参考 <a href="#">greyConfigInfo 详细说明</a>
greyEndtimeData	String	时间窗灰度结束时间
greyNum	String	时间窗灰度结束人数
id	Long	对应的发布任务主键
taskDesc	String	发布任务描述
templateResourceId	Long	任务对应的卡片资源包主键
publishMode	Integer	灰度发布模式 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1 : 白名单</li> <li>◦ 2 : 时间窗</li> </ul>
publishType	Integer	发布类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2 : 灰度发布</li> <li>◦ 3 : 正式发布</li> </ul>
taskStatus	Integer	当前任务状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1 : 发布中</li> <li>◦ 2 : 已结束</li> <li>◦ 3 : 暂停</li> </ul>
whitelistIds	String	白名单发布时对应的白名单 ID，多个使用逗号分隔
operator	String	操作人，OpenAPI 创建的均为 default

**greyConfigInfo 详细说明**

名称	类型	说明
operator	String	规则关系，and 表示“与”规则，对 subRules 里面的结果进行与操作
defaultResult	boolean	默认返回的结果
subRules	List	规则集合

operator	String	规则名称 ◦ contains : 包含 ◦ excludes : 不包含 ◦ vLimitIn : 在范围内 ◦ vLimitOut : 在范围外
left	◦ 当 operator 为 contains 或 excludes 时， 为 List 字符集合，每个元素表示一个规则的 值； ◦ 当 operator 为 vLimitIn 和 vLimitOut 时， 是一个对象，里面的 lower 表示较低的 值，upper 表示较高的值	参考类型中描述
right	String	规类型名称
defaultResult	Boolean	默认结果

### 4.3.6. 根据任务 ID 查询单个任务详情

- 请求路径：/openapi/cubecard/getTaskDetail
- 请求方式：GET
- 请求参数

名称	类型	是否必传	说明
taskId	Long	是	想要查询的任务 ID 主键

- 返回值，参数含义和 [查询发布任务列表](#) 中一致。

```
{
  "gmtCreate": "2019-04-24 17:43:54",
  "gmtModified": "2019-04-24 17:43:54",
  "greyConfigInfo": "{\"operator\": \"and\", \"subRules\": [{\"operator\": \"contains\", \"left\": \"[\\\"上海市\\\", \\\"北京市\\\", \\\"天津市\\\"]\", \"right\": \"city\", \"defaultResult\": false}, {
    \"operator\": \"excludes\", \"left\": [\"REDMI NOTE 3\", \"VIVO X5M\"], \"right\": \"mobileModel\", \"defaultResult\": false},
    {\"operator\": \"vLimitIn\", \"exclusive\": false, \"left\": {\"lower\": \"9.2.1\", \"upper\": \"9.2.1\"}, \"right\": \"osVersion\", \"defaultResult\": false}], \"defaultResult\": false}",
  "greyEndtimeData": "",
  "greyNum": 0,
  "id": 212,
  "taskDesc": "卡片发布",
  "temlateResourceId": 572,
  "publishMode": 1,
  "publishType": 2,
  "taskStatus": 1,
  "whitelistIds": "931,932",
  "operator": "操作人"
}
```

### 4.3.7. 修改发布任务状态

- 请求路径 : /openapi/cubecard/changeTaskStatus
- 请求方式 : POST
- 请求参数

名称	类型	是否必传	含义
templateResourceId	Long	是	卡片资源对应的 ID
templateTaskId	Long	是	卡片任务对应的 ID
taskStatus	Integer	是	需要改变到的状态 <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 1 : 发布中</li><li>◦ 2 : 已结束</li><li>◦ 3 : 暂停</li></ul>


- 返回值

```
success
```

# 5. 开发工具

## 5.1. 关于 AntCubeTool

AntCubeTool（简称 ACT）是用于辅助蚂蚁动态卡片进行应用场景的开发调试、效果预览的命令行工具，本文提供了对该工具的基本介绍。



ACT 适用于 macOS 和 Windows 平台。对这两个平台的具体要求如下：

- macOS
  - 系统版本不低于 11.0。
  - 命令行：可以使用 macOS 自带的终端，也可以使用其他命令行工具。
- Windows
  - 系统版本不低于 Windows 10，且需要为 64 位系统。
  - 命令行：请使用 Windows 自带的 PowerShell 命令行工具。

## 5.2. 安装 AntCubeTool

本文介绍了安装蚂蚁动态卡片开发工具 AntCubeTool 的安装过程。

### 安装

使用 `npm install xcube@en -g` 即可安装 ACT。成功安装 xcube 后就可以在命令行中使用 `act` 命令。

```
npm install xcube@en -g
```

#### ① 重要

安装时，请勿使用 sudo 安装。

## 5.3. 使用 AntCubeTool

本文介绍了一些使用 AntCubeTool 的常见场景中需要用到的 `act` 命令。

### 新建工程

`act init` : 新建工程。

#### ② 说明

配置中的 name 类字段会作为创建文件或文件夹的依据，仅支持字母、数字、下划线和中折线。

```
→ ~ act init -h
Usage: act init [options]

在当前目录下初始化一个Cube应用

Options:
-h, --help      display help for command
```

## 启动服务

`act prepare` : 清理历史端口。

`act server` : 开启连接监听。

```
→ ~ act prepare --help
Usage: act prepare [options]
```

### 准备环境

Options:  
-h, --help display help for command


```
→ ~ act server --help
Usage: act server [options]
```

### 启动通信服务器

Options:  
-h, --help display help for command

在 macOS 中一般会组合使用这两条命令。在终端中执行了这两条命令后，在启动成功前不可以关闭终端窗口。启动成功后，在终端可以看到以下信息。期间如需执行其他 `act` 命令，可打开新的终端窗口执行。

```
→ ~ act prepare && act server
2021-1-7 16:38:25 [ACT] [INFO] cmd : kill -9 $(lsof -t -i:9001)
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
2021-1-7 16:38:25 [ACT] [INFO] 端口清理完毕
2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO] 启动服务 [30.30.200.193:9001]
2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO] 通信通道已就绪, 请扫描二维码或输入端口号进行连接
2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO]
```



```
2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO] 路由模块启动完毕
2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO] 服务启动完毕, 请勿关闭终端窗口
```

```
1 → ~ act prepare && act server
2 2021-1-7 16:38:25 [ACT] [INFO] cmd : kill -9 $(lsof -t -i:9001)
3 kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -
4 2021-1-7 16:38:25 [ACT] [INFO] 端口清理完毕
5 2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO] 启动服务 [30.30.200.193:9001]
6 2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO] 通信通道已就绪, 请扫描二维码或输入端口号进行连接
7 2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO]
```



```
29 2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO] 路由模块启动完毕
30 2021-1-7 16:38:26 [ACT] [INFO] 服务启动完毕, 请勿关闭终端窗口
```

## 建立连接

通过 **蚂蚁动态卡片-开发工具** 可以建立连接。更多详情，请参见：

- [Android 真机预览](#)
- [iOS 真机预览](#)

## 编译工程

```
act build : 编译工程。  
→ ~ act build --help  
Usage: act build [options] [path]  
  
编译指定路径下的卡片应用，未指定路径时使用当前路径  
  
Options:  
-p, --path [v] 待编译路径，兼容老版本工具【已废弃：请直接使用 build [path]】  
-a, --all <v> 批量编译，兼容老版本工具【已废弃：请使用 build [path] --batch】  
--batch 是否为批量处理模式 (default: false)  
--watch 是否打开实时编译，不支持批量处理模式 (default: false)  
-h, --help display help for command
```

配置了 `--watch` 参数时，即打开了实时编译时，ACT 将监听整个工程目录内的文件变更，并在文件保存时自动触发编译。

### ① 重要

开启实时编译时请勿关闭终端窗口。

## 预览工程

通过 **蚂蚁动态卡片-开发工具** 可以进行工程预览。更多详情，请参见：

- [Android 真机预览](#)
- [iOS 真机预览](#)

## 实时预览

通过 **蚂蚁动态卡片-开发工具** 可以进行实时预览。更多详情，请参见：

- [Android 真机预览](#)
- [iOS 真机预览](#)

## 查看当前连接二维码

```
act qrcode : 查看当前连接二维码。该命令用于需要重新连接 Playground 设备的场景。act server 长时间运行后，日志过多，无法看到 act server 之前输出的二维码内容，此时就可以通过 qrcode 命令再次查看二维码。
```

```
→ ~ act qrcode --help  
Usage: act qrcode [options]  
  
显示可供连接的二维码  
  
Options:  
-o, --onlyInfo 仅输出二维码内容，默认关闭，启用时不会输出二维码模拟图像内容 (default: false)  
-p, --pure 仅输出内容，不包含格式化信息（时间、前缀等） (default: false)  
-h, --help display help for command
```

通过配置参数，可以仅输出二维码内容字符串。其他基于 ACT 的工具可以考虑通过这种方式获取到二维码内容。

```
act qrcode -o -p
```

## 查看当前连接设备

`act device` : 查看当前连接设备。该命令主要用于查看当前的 server 上是否有已连接的 Playground 设备，设备未连接时 preview、alive 类预览功能无法工作。

```
→ ~ act device --help  
Usage: act device [options]
```

显示当前连接的设备列表

```
Options:  
-h, --help display help for command
```

## 查看帮助

- 查看支持的指令集

```
act -h
```

- 查看指令相关参数

```
act [command] -h
```

## 查看信息

```
act info
```

## 5.4. 更新 AntCubeTool

本文介绍了更新 AntCubeTool 需要使用到的命令。

使用 `act update` 命令即可更新 ACT。

```
→ ~ act update --help  
Usage: act update [options]
```

检查并更新到最新版本。

```
Options:  
-h, --help display help for command
```

您也可以通过 `npm install xcube@en -g` 命令重新安装以获取最新版本。

## 5.5. 卸载 AntCubeTool

使用 `npm uninstall xcube -g` 命令即可卸载 ACT。

```
→ ~ npm uninstall xcube -g
```

# 6.卡片语法

## 6.1. 卡片基础

### 6.1.1. 工程管理

本文介绍了蚂蚁动态卡片的工程配置信息。

#### 工程目录结构

一个有效的卡片工程由位于工程根目录下的一个配置文件 `.act.config.json` 和一组卡片描述文件

`.vue`、`.css`、`.json` 等组成，目录结构如下所示：

```
.
├── dist          // 编译结果文件夹（执行“编译”操作时自动生成）
│   ├── app.manifest // 应用配置信息（命名格式固定）
│   └── test_cube
│       ├── main.bin    // 编译产物的二进制文件
│       ├── main.json    // 编译产物的 JSON 格式文件
│       ├── main.mock    // mock.json 的编译产物
│       ├── main.js      // 编译产物的 JS 逻辑段，便于运行时排查 JS 段异常
│       └── main.zip     // 针对卡片所有产物的整体打包文件
└── test_cube
    ├── main.vue      // 【必需】卡片源码文件，文件名不可改变
    ├── mock.json     // 【可选】卡片 mock 数据
    ├── manifest.json // 【必需】卡片编译配置文件，文件名不可改变
    └── main.css      // 【可选】卡片样式文件
└── .act.config.json // 【必需】工程配置文件，文件名不可改变
```

#### .act.config.json

`.act.config.json` 是卡片工程的配置文件，当前由蚂蚁动态卡片命令行工具生成，无需修改，不需关注。

##### ② 说明

`.act.config.json` 必须位于工程的根目录下。

```
//.act.config.json

{
  "type": "templates",        // 必填，工程类型，取值支持 templates(普通卡片)
}
```

#### manifest.json

`manifest.json` 是对应卡片的编译配置文件，当前由蚂蚁动态卡片命令行工具生成，无需修改，不需关注。

##### ② 说明

`manifest.json` 必须同对应的卡片 `main.vue` 位于同一路径下。

```
// manifest.json
{
  "name": "my-card",           // 选填，卡片名称，卡片发布后以卡片后台 ID 为准。
  "version": "x.x.x",          // 选填，卡片版本，卡片发布后以卡片后台版本为准。
  "compilerType": 1,           // 选填，卡片编译模式，0（静态卡片） | 1（动态卡片，支持 JS，推荐使用），默认 0。
  "jsformat": 1,               // 选填，卡片 JS 编译格式，0（表达式导出） | 1（IIFE 导出，支持 JS import，推荐使用），默认 0。
}
```

## 工程示例

[test\\_cube.zip](#)

### 6.1.2. 模板写法

模板的书写语法借鉴 VUE，精简后仅包含 `<template>`、`<style>`、和 `<script>` 三个字段。

#### `<template>` 字段

模板模式页面布局的相关逻辑应放置于 `<template></template>` 段内。

模板模式 `<template>` 段内支持的元素由卡片组件决定。

#### `<style>` 字段

样式相关的支持请参考 [样式语法](#)。

#### `<script>` 字段

JS 相关的逻辑放在 `script` 里。JS 相关的能力支持请参考 [JS 能力](#)。

### 6.1.3. 单位

本文介绍了蚂蚁动态卡片在数值、时间、长度和颜色等方面的规定。

#### 数值单位

卡片中有一些属性需执行纯数值单位，比如 `flex`，`lines` 等，此时数值后不加 `px`、`vw` 等单位。

纯数值的取值范围和取值类型，请参见 [通用样式](#) 中各组件的属性定义。如果遇到非纯数值，则默认按照 0 处理。

示例：

```
lines:5;
flex:1;
```

#### 时间单位

卡片有部分属性需要用时间描述，例如：`animation-duration`。卡片支持以秒、毫秒为时间单位。

示例：

```
animation-duration:2s;
```

#### 长度单位

卡片有几种不同的单位表示长度，长度由一个数字和单位组成，数字和单位之间不能出现空格，长度单位分为内置单位和自定义单位。

#### 内置单位

##### 相对长度

相对长度单位指定了一个长度相对于另一个长度的属性。对于不同的设备相对长度更适用

- `vw` : viewpoint width，视窗宽度，`1vw` = 视窗宽度的 1%。

- % : 视窗高/宽度的百分比。

示例：

```
font-size: 20vw;  
background-size:50%;
```

## 绝对长度

绝对长度单位是一个固定的值，它反应一个真实的物理尺寸。绝对长度单位视输出介质而定，不依赖于环境（显示器、分辨率、操作系统等）

- px : 像素 (1px = 1/96th of 1in)
- rpx : 以 750 为基准计算，2rpx = 1px

示例：

```
font-size: 17px;  
line-height:40px;
```

单击此处 [detailLength.zip](#) 获取完整示例代码。

## 颜色单位

卡片中的颜色可以通过以下方法进行指定：

- 十六进制
- RGB 颜色
- 颜色名称

## 十六进制颜色

指定一个十六进制的颜色的组成部分有几种方式：

- #RRGGBB，其中 RR（红色），GG（绿色）和 BB（蓝色）。所有值必须介于 0 和 FF 之间。

例如，#0000FF 值呈现为蓝色，因为蓝色的组成设置为最高值 FF 而其他设置为 0。

- #RGB，其中 R（红色），G（绿色）和 B（蓝色）。所有值必须介于 0 和 F 之间。

例如，#00F 值呈现为蓝色，因为蓝色的组成设置为最高值 F 而其他设置为 0。

- 0xrrggbb，其中 rr（红色），gg（绿色）和 bb（蓝色）。所有值必须介于 0 和 ff 之间。

例如，0x0000ff 值呈现为蓝色，因为蓝色的组成设置为最高值 ff 而其他设置为 0。

示例：

```
background-color:#ff0000;  
border-top-color:0x0000ff;  
border-bottom-color:#00f;
```

## RGB 颜色

指定一个 RGB 的颜色其组成部分有几种方式：

- RGB（红、绿、蓝）。每个参数（红色，绿色和蓝色）定义颜色的亮度，为 0 和 255 之间的整数。例如 RGB（0,0,255）值呈现为蓝色，因为蓝色的参数设置为最高值 255 而其他设置为 0。
- RGBA（红、绿、蓝，alpha）。Alpha 参数是一个介于 0.0（完全透明）和 1.0（完全不透明）之间的参数。例如 RGB（0,0,255,0.5）值呈现为半透明的蓝色。

示例：

```
background-color:rgb(0,0,255);  
border-color:rgba(255,0,0,0.5);
```

## 颜色名称

卡片支持 147 种颜色名称定义，包括 17 个标准色和 130 个其他颜色。下表列出了所有颜色的名称和对应的十六进制值。

### 标准色

名称	十六进制
red	0xffff0000
blue	0xff0000ff
black	0xff000000
.....	.....

### 其他

名称	十六进制
red	0xffff0000
blue	0xff0000ff
black	0xff000000
.....	.....

### 示例

```
background-color:red;
```

#### ② 说明

- 只有上面列出的颜色格式被支持，其他的颜色格式均不被支持。
- 如果遇到不被支持的颜色格式，卡片将按照默认透明色处理（部分样式有独立的默认色规则除外）。

单击此处 [detailColor.zip](#) 获取完整示例代码。

### 附录 - 色值定义

名称	色值
red	0xffff0000
darkred	0xff8b0000
tan	0ffd2b48c

linen	0xffffaf0e6
sienna	0xffa0522d
indianred	0xffcd5c5c
teal	0xff008080
grey	0xff808080
green	0xff008000
gray	0xff808080
darkgrey	0ffa9a9a9
darkgreen	0xff006400
beige	0xffff5f5dc
orange	0xfffffa500
darkgray	0ffa9a9a9
orangered	0xfffff4500
khaki	0xffff0e68c
seagreen	0xff2e8b57
gold	0xffffd700
darkorange	0xfffff8c00
darkkhaki	0xffbdb76b
indigo	0xff4b0082
goldenrod	0xffdaa520
maroon	0xff800000

gainsboro	0xffdcdcdc
lime	0xff00ff00
greenyellow	0xffffdfff2f
darkgoldenrod	0xffb8860b
slategrey	0xff708090
slategray	0xff708090
salmon	0xffffa8072
darkseagreen	0xff8fbcb8
seaShell	0xfffff5ee
darksalmon	0xffe9967a
tomato	0xfffff6347
thistle	0xffd8bfd8
darkslategrey	0xff2f4f4f
cyan	0xff00ffff
forestgreen	0xff228b22
dimgrey	0xff696969
darkslategray	0xff2f4f4f
mistyrose	0xffffe4e1
dimgray	0xff696969
darkcyan	0xff008b8b
black	0xff000000
magenta	0xffff00ff

limegreen	0xff32cd32
coral	0xfffff7f50
darkmagenta	0xff8b008b
azure	0xffff0fff
blue	0xff0000ff
oldlace	0xffffdf5e6
cornsilk	0xfffff8dc
darkblue	0xff00008b
skyblue	0xff87ceeb
firebrick	0ffb22222
orchid	0xffda70d6
lightgrey	0ffd3d3d3
lightgreen	0xff90ee90
lightyellow	0xfffffe0
lightgray	0ffd3d3d3
darkorchid	0xff9932cc
royalblue	0xff4169e1
aqua	0xff00ffff
steelblue	0xff4682b4
bisque	0xffffe4c4
crimson	0xffdc143c

slateblue	0xff6a5acd
dodgerblue	0xff1e90ff
blanchedalmond	0xffffebcd
lightseagreen	0xff20b2aa
lightslategrey	0xff778899
lightslategray	0xff778899
brown	0xffa52a2a
lightsalmon	0xffffa07a
snow	0xffffffff
lightcyan	0xffe0ffff
rosybrown	0xffbc8f8f
sandybrown	0xffff4a460
darkslateblue	0xff483d8b
yellow	0xffffffff00
lightcoral	0xffff08080
mintcream	0xffff5fff
aquamarine	0xff7ffd4
saddlebrown	0xff8b4513
honeydew	0xffff0fff0
pink	0xffffc0cb
lightblue	0xffadd8e6

cadetblue	0xff5f9ea0
wheat	0xffff5deb3
lawngreen	0xff7fcfc00
white	0xffffffff
aliceblue	0xffff0f8ff
chocolate	0xffd2691e
yellowgreen	0xff9acd32
moccasin	0xffffe4b5
navy	0xff000080
chartreuse	0xff7fff00
ivory	0xffffffff0
palegreen	0xff98fb98
lavender	0xffe6e6fa
hotpink	0xffff69b4
olive	0xff808000
fuchsia	0xffff00ff
mediumseagreen	0xff3cb371
silver	0xffc0c0c0
olivedrab	0xff6b8e23
darkturquoise	0xff00ced1
turquoise	0xff40e0d0

violet	0xffee82ee
violetred	0xffd02090
darkviolet	0xff9400d3
palegoldenrod	0xffeee8aa
whitesmoke	0xffff5f5f5
springgreen	0xff00ff7f
burlywood	0xffdeb887
peru	0xffcd853f
floralwhite	0xfffffaf0
lightpink	0xffffb6c1
darkolivegreen	0xff556b2f
ghostwhite	0xffff8f8fff
mediumblue	0xff0000cd
mediumorchid	0xffba55d3
lightsteelblue	0xffb0c4de
lightslateblue	0xff8470ff
transparent	0x00000000
deepskyblue	0xff00bfff
lightskyblue	0xff87cefa
lightgoldenrodyellow	0xffffafad2
plum	0xffdda0dd

mediumaquamarine	0xff66cdAA
mediumslateblue	0xff7b68ee
blueviolet	0xff8a2be2
midnightblue	0xff191970
deeppink	0xfffff1493
lemonchiffon	0xfffffacd
antiquewhite	0xfffffaebd7
paleturquoise	0xffafeeee
powderblue	0xffb0e0e6
navajowhite	0xffffdead
mediumspringgreen	0xff00fa9a
cornflowerblue	0xff6495ed
palevioletred	0xffdb7093
mediumvioletred	0ffc71585
purple	0xff800080
rebeccapurple	0xff663399
lavenderblush	0xfffff0f5
mediumturquoise	0xff48d1cc
peachpuff	0xffffdab9
mediumpurple	0xff9370db
papayawhip	0xffffefd5

## 6.1.4. 数据绑定

本文介绍了在模板模式中进行数据绑定的形式。

### 单数据源绑定

参照 Vue 格式，模板模式下单数据绑定支持插值和指令两种形式。

- 插值格式仅支持单独使用，不支持混写，如 `<text>ab{{var1}}cd</text>`。
- 指令形式支持简写格式。

使用时，可绑定的数据字段（即下表中的 name）由当前组件决定，被绑定的数据变量（即下表中的 variable）支持采用表达式的方式进行定义。

类型	格式	简写	级联	示例
插值	<code>{{variable}}</code>	无	<code>. 或 []</code>	<code>&lt;text&gt;{{var1.var2}}&lt;/text&gt;</code>
指令	<code>v-bind:name="variable"</code>	<code>:name="variable"</code>	<code>. 或 []</code>	<code>&lt;text :value="var1[num1]"&gt;&lt;/text&gt;</code>

### 文本类组件（如 `text`）填充内容时支持的格式包括：

- [1] `<text:value="var"></text>` （其中 `var="hello_1"`）
- [2] `<text>{{var}}</text>` （其中 `var="hello_2"`）
- [3] `<text>hello_3</text>`

解析优先级为 [1] < [2] < [3]，即最终将显示 `hello_3`。

### 双数据源绑定

模板支持同时代入两组数据作为待绑定数据源，主要解决实际业务开发过程中 native 侧向模板内注入额外的控制数据，遇到此类需求时，便以启用该功能。

模板注入的数据会和服务器下发的 mock 数据进行合并。注入的数据优先级更高，如有相同字段会覆盖 mock 数据中的对应字段，使用方法和 mock 数据中的字段相同。

```
//注入的数据
{
  title: "title"
}

// 数据提取方式
<text :value=title></text>
```

### 示例代码

单击此处 [detailBindData.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.1.5. 事件绑定

本文介绍了在蚂蚁动态卡片中可以绑定的事件种类和绑定方法。

### 通用事件

在卡片中，可以绑定在模板中的事件有以下两种：

- 单击：click
- 长按：longpress

## 模板用法

参照 VUE 格式，模板模式下事件绑定仅支持指令形式。指令形式支持简写格式。使用时，可绑定的事件名（即下文示例代码中的 @click）由卡片注册的组件决定，更多关于卡片支持注册的组件的信息，请参见 [卡片组件](#)。

- 被绑定的处理函数参数（即下文示例代码中的 param）支持表达式。
- 可在 <script> 段中定义对应的业务 JS 方法，对方法的参数无限制。

```
<template>
...
<text @click="click(param)"></text>
...
</template>

<script>
    export default {
        data: {},
        beforeCreate() {},
        methods: {
            click(p) {
                console.info("onclick");
            }
        }
    }
</script>
```

## 示例代码

单击此处 [detailBindEvent.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.1.6. 逻辑渲染

本文介绍了逻辑渲染的种类和相应的指令。

### 条件渲染

#### v-show

`v-show` 指令用于条件性地渲染一个节点内容。不管 `v-show` 指令的结果是 `true` 还是 `false`，该节点都会进行渲染。

- 当 `v-show` 结果为 `true` 时，相当于给该节点的 CSS 样式增加一个 `display: flex`。
- 当 `v-show` 结果为 `false` 时，相当于给该节点的 CSS 样式增加一个 `display: none`。

```
<div class="div" v-show="exist(exist4)"></div>
```

#### v-if

`v-if` 指令用于条件性地渲染一块内容。这块内容只会在指令的表达式返回 `true` 的时候被渲染。

- 可以使用 `v-else-if` 充当 `v-if` 的“else-if 块”，可以连续使用。
- 可以使用 `v-else` 充当 `v-if` 的“else 块”。

```
<div class="div" v-if="exist(a)">
  ...
</div>
<div class="div" v-else-if="exist(b)">
  ...
</div>
<div class="div" v-else>
  ...
</div>
```

### ① 重要

- `v-else-if` 必须紧跟在 `v-if` 块后面，否则将不被识别。
- `v-else` 必须紧跟在 `v-if` 或 `v-else-if` 块后面，否则将不被识别。
- `v-if` 不能写在模板的根节点上。

## 列表渲染

### vfor

`v-for` 指令可以基于一个数组 `/number/` 对象来渲染一组数据。目前支持的写法有 6 种：

- `v-for="index in 10"`
- `v-for="index in number"`
- `v-for="item in array"`
- `v-for="(item,index) in array"`
- `v-for="item in object"`
- `v-for="(item,key) in object"`

```
<div class="vforStyle" v-for="(value, index) in obj">
  <text class="content">{{ index + value }}</text>
</div>
```

### ② 说明

- `v-for` 指令不支持嵌套使用，即 `v-for` 下面不能再使用 `v-for` 进行渲染。
- 当基于对象来渲染数据时，对象显示的先后顺序不可控。如需按照确定的顺序展示，请遍历 `array/number` 数据。
- `v-for` 不能写在模版的根节点上。

### 示例代码

单击此处 [detailLogicalRender.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.2. 卡片组件

### 6.2.1. div

`<div>` 可定义文档中的分区（division）或节（section）。`<div>` 标签可以把文档分割为独立的、不同的部分。它可以用作严格的组织工具，并且不使用任何格式与其关联。

#### 嵌入组件支持

可以嵌套任何其他组件。

## 样式

<div> 组件支持通用样式中的所有样式。

## 属性

无。

## 事件

<div> 组件支持 [通用事件](#) 中的所有事件。

## 示例

```
<div>
  <div class="box"></div>
</div>

.box {
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: #BBB;
  width: 250px;
  height: 250px;
  margin-top: 250px;
  margin-left: 250px;
  background-color: #EEE
}
```

## 示例代码

单击此处 [detailDiv.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.2.2. text

<text> 是蚂蚁动态卡片引擎内置的组件，用来将文本按照指定的样式渲染出来。<text> 只能包含文本值，可以使用 `{ {} }` 标记插入变量值作为文本内容。

### 嵌入组件支持

不可嵌套任何其他组件。

## 样式

<text> 组件支持 [通用样式](#) 中的所有样式，此外，还支持其他特殊样式：

## 字体相关

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
font-size	文字大小	长度单位	16px		font-size: 10px;	

					font-weight: bold;	
font-weight	字体粗细程度	string	normal	normal、bold、100、200、300、400、500、600、700、800、900；normal 等于 400。iOS 支持 9 种值，Android 支持 normal、bold 和介于 (normal, bold) 之间的三种，对应的值为 400 为 normal 效果、700 及以上为 bold 效果、400 和 700 之间统一为 FakeBold 效果。	font-weight: 700;	
font-style	字体样式	string	normal	normal、italic	font-style: normal;	
font-family	设置字体	string	平台默认字体		font-family: PingfangSC-Regular;	不保证该设置在不同平台、设备间的一致性，如所设置的字体在平台上不可用，将会降级到平台的默认字体。

## 排版相关

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
lines	文本行数	int	0，表示不限制行数		lines: 10;	
text-align	字体对齐方式	string	left	left、center、right	text-align: center;	

						ellipsis 当前仅支持单行省略。
text-overflow	设置内容超长时的省略样式	string	clip	clip、ellipsis	text-overflow: clip; ;	<p>说明</p> <p>部分Android手机省略号可能会在中间展示，由操作系统决定。</p>
line-height	设置文本行高	长度单位 + 数值	0		line-height: 12px;	<ul style="list-style-type: none"><li>为数值时为 <code>fontSize *value</code>。</li><li>为长度单位 <code>px</code> 后缀时为 <code>value</code> 本身。</li><li>为长度单位的百分比时为 <code>fontSize *value</code>。</li></ul>

white-space	控制文本中的换行和空白策略	string	pre-wrap	<ul style="list-style-type: none"> <li>normal : 空白字符折叠，文本自动换行，不根据内容中换行符或段落换行。</li> <li>nowrap : 空白字符折叠，文本不换行，一行显示，可超出背景框。</li> <li>pre : 空白字符不折叠，根据文本内容段落换行，每段内不自动换行（每段一行，可超出背景框）。</li> <li>pre-wrap : 空白字符不折叠，根据内容段落换行，且段落内自动换行。pre-line : 空白字符折叠，根据内容段落换行，且段落内自动换行。</li> </ul>	white-space: nowrap;	-
word-wrap	控制折行方式 (单词拆分与否)	string	break-word	<ul style="list-style-type: none"> <li>normal : 单词结束处折行，可超出背景框</li> <li>break-word : 单词结束处折行，但是长度仍不够时，可以在单词中间折行</li> <li>anywhere : 可在任意处折行。</li> </ul>	word-wrap : break-word;	-
word-break	控制折行时单词如何拆分	string	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>normal : 单词不拆分折行，可超出背景框。</li> <li>break-all : 单词可拆分折行。</li> <li>keep-all : 与 normal 相同。</li> </ul>	word-break;	不区分中英文，和中英混排的情况。

letter-spacing	控制字符间隔，可正，可负	string	0	normal：无额外空间。单值长度单位：可正可负。	letter-spacing:5px;	-
text-indent	首行文本的缩进，可正，可负，可以是百分比（父元素宽度的百分比）	string	0	单值长度单位 + 百分比：可正可负。	text-indent:30%;	-

				baseline sub super 长度 百分比 top bottom middle top bottom		
vertical-align	文本垂直方向对齐样式	string	baseline	<p><b>重要</b></p> <p>基线和字体相关，请谨慎使用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>middle 使元素的中部与父元素的基线加上父元素 x-height 的一半对齐。</li><li>baseline 使元素的基线与父元素的基线对齐。HTML 规范没有详细说明部分可替换元素的基线，如 <code>&lt;textarea&gt;</code>，意味着这些元素使用此值的表现因浏览器而异。</li><li>sub 使元素的基线与父元素的下标基线对齐。</li><li>super 使元素的基线与父元素的上标基线对齐。</li><li>top 使元素及其后代元素的顶部与整行的顶部对齐。</li><li>bottom 使元素及其后代元素的底部与整行的底部对齐。没有基线的元素，使用外边距的下边缘替代。</li></ul>	vertical-align:middle	-

## 效果相关

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
color	字体颜色	色彩单位	0x000000		color:red;	
					color:#333;	
					color:rgb(255,0,255);	
text-decoration	字体装饰	string	none	underline, none, line-through, overline	text-decoration: underline;	-
text-shadow	字体阴影	长度单位 & 色彩单位		支持格式 \${x}\${y}\${size}\${color} ，x,y,size 满足长度单位，color 满足色彩单位。	text-shadow: 2px 2px 3px gray;	颜色默认字体颜色 color。 x、y 是必需参数，其他可选。
text-shadow-color	字体阴影颜色	色彩单位	与 color 相同		text-shadow-color: blue;	可选参数
text-shadow-offset	字体阴影偏移	长度单位		-	text-shadow-offset: 2px 2px;	必需参数
text-shadow-radius	字体阴影半径	长度单位	0		text-shadow-radius: 3px;	可选参数

## 属性

属性	描述	值类型	默认值	写法	备注
value	组件的值，文本内容	string		<text value="文本内容字符串"></text>	
line-space	行间距，如 4px	长度单位		<text line-space="4px"></text>	

## 事件

<text> 组件支持 [通用事件](#) 中的所有事件。

## 示例

```
<text class="text">  
    Cube 引擎是一套简单易用的跨平台开发方案，能以 Web 的开发体验构建高性能、可扩展的原生应用。Vue 是一个轻量并且功能强大的渐进式前端框架。  
</text>  
  
.text {  
    lines: 3;  
    color: #666666;  
    font-size: 32px  
}
```

## 与 Web 端差异

蚂蚁动态卡片与 Web 端差异主要是以下两点，更多细节请参见下表。

- **word-break 是否区分中英文处理（蚂蚁动态卡片不支持）。**
- **长词超出背景框时不区分中英混排。**

Web	蚂蚁动态卡片
word-wrap 不写的情况与 word-wrap:normal 相同。	word-wrap 不写的情况与 word-wrap:break-word 相同。
word-wrap:normal 单词不折行，超出背景框显示（识别单词的原则为连续英文字符为单词）。	word-wrap:normal 单词不折行，超出背景框显示（识别单词原则为连续英文字符，包括中间混排中文）。
word-break:normal 中文拆分折行，英文单词不拆分折行，可超出背景框显示。	word-break:normal 中文拆分折行，英文单词不拆分折行，可超出背景框显示。
word-break:keep-all 中文不拆分折行，英文单词不拆分折行可超出背景框显示。	word-break:keep-all 与 normal 相同。
-	letter-spacing 在 Android 5.0 以上系统支持。

## 示例代码

- 单击此处 [detailFontSize.zip](#) 获取关于字体大小的完整示例代码。
- 单击此处 [detailFontWeight.zip](#) 获取关于字体粗细的完整示例代码。
- 单击此处 [detailTextAlign.zip](#) 获取关于字体对齐方式的完整示例代码。

## 6.2.3. image

<image> 是蚂蚁动态卡片引擎内置的组件，用来将单张图片按照指定的样式渲染出来。

### 嵌入组件支持

不可嵌套任何其他组件。

#### 样式

<image> 组件支持 [通用样式](#) 中的所有样式。

#### 属性

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法

src	组件图片在线地址或本地地址，或Base64 编码的数据	string		<ul style="list-style-type: none"> <li>URL("https://xxx") CDN 地址。</li> <li>URL("./xxx") 离线包相对地址。</li> <li>URL("data:") Base64 编码。</li> </ul>	src="https://gw-office.alipayobjects.com/base/ment_prod/e047f6c8-dc14-481f-a22c-8dd9012b01a3.png"
resize	图片位置	string	stretch	stretch cover contain top bottom center left right top left top right bottom left bottom right，超出此范围为默认 cover。	resize: contain
placeholder	组件占位图的在线地址或 Base64 编码的数据	string		<ul style="list-style-type: none"> <li>URL("https://xxx") CDN 地址。</li> <li>URL("data:") Base64 编码。</li> </ul>	placeholder="https://gw-office.alipayobjects.com/base/ment_prod/e047f6c8-dc14-481f-a22c-8dd9012b01a3.png"

## 事件

<image> 组件支持 [通用事件](#) 中的所有事件。

## 示例

```
<image class="image" resize="contain" src="https://gw.alicdn.com/tafs/TB1dZ4WowoQMeJjy0FnXXb8gFXa-950-1267.jpg">
</image>

.image {
  width: 600px;
  height: 400px
}
```

### ② 说明

- <image>组件的图片不支持 SVG 格式。
- 以下几种情况下下载的是原图。
  - resize 不为 cover/contain/stretch。
  - 节点不写 width 或者 height。

单击此处 [detailImage.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.2.4. richText

<external-richText> 是蚂蚁动态卡片引擎内置的组件，用来渲染富文本。

### 嵌入组件支持

不可以嵌套任何其他组件。

### 样式

<external-richText>组件支持 [通用样式](#) 中的所有样式，并且支持部分特殊样式。

### 格式

支持 HTML 标签格式，目前包含以下与字体相关的标签。

标签	描述	写法	备注
br	换行	<pre>&lt;p&gt; To break&lt;br /&gt;lines&lt;br /&gt;in a&lt;br /&gt;paragraph, &lt;br /&gt;use the br tag. &lt;/p&gt;</pre>	-
span	用来组合文档中的行内元素	<pre>&lt;p&gt; &lt;span&gt;some text. &lt;/span&gt; some other text.&lt;/p&gt;</pre>	-
div	把文档分割为独立的、不同的部分	<pre>&lt;div style="color:#00FF00"&gt; &lt;h3&gt;This is a header&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;This is a paragraph.&lt;/p&gt; &lt;/div&gt;</pre>	-
b	加粗文本	<pre>&lt;p&gt;这是普通文本 - &lt;b&gt;这是 粗体文本&lt;/b&gt;。&lt;/p&gt;</pre>	-
del	删除文本	<pre>a dozen is &lt;del&gt;20&lt;/del&gt; 12 pieces</pre>	-
h1	标题 1	<pre>&lt;h1&gt;这是标题 1&lt;/h1&gt;</pre>	-
h2	标题 2	<pre>&lt;h2&gt;这是标题 2&lt;/h2&gt;</pre>	-
h3	标题 3	<pre>&lt;h3&gt;这是标题 3&lt;/h3&gt;</pre>	-
h4	标题 4	<pre>&lt;h4&gt;这是标题 4&lt;/h4&gt;</pre>	-
h5	标题 5	<pre>&lt;h5&gt;这是标题 5&lt;/h5&gt;</pre>	-
h6	标题 6	<pre>&lt;h6&gt;这是标题 6&lt;/h6&gt;</pre>	-
i	斜体文本	<pre>&lt;i&gt;邮箱斜体 cn42ducn4***@163.comt 3@42du.online&lt;/i&gt;</pre>	-
p	定义段落	<pre>&lt;p&gt;This is some text in a very short paragraph&lt;/p&gt;</pre>	-

img	定义图片	src : 下载链接 width/height : 图片绘制宽/高 <img src='https://gw-office.alipayobjects.com/baseメント_prod/2e4245df-3518-434c-bac6-244447b6800f.png' width=18rpx height=18rpx />	宽高默认值与字体高度相同。 设置宽高大于行高时，绘制效果上不支持把行高撑开。
a	定义链接	href : 链接跳转地址 <a href='https://www.alipay.com'>	-

## 字体相关

属性	描述	值类型	写法	备注
font-size	文字大小	长度单位	<span style="font-size:30px;">内联30px</span>	-

## 效果相关

属性	描述	值类型	写法	备注
color	字体颜色	色彩单位	<span style="color:#F00;">内联#F00</span>	-
font-weight	字重	string	<span style="font-weight:100;">内联#F00</span>	取值和 text 标签中基础样式的 <a href="#">样式</a> 相同。
font-family	字体	string	<span style="font-family:thinFont;">字体瘦体</span>	取值和 text 标签中基础样式的 <a href="#">样式</a> 相同。

## 属性

属性	描述	值类型	默认值	写法	备注
text	组件的值，文本内容	string		<external-richtext text="richtextContent"></external-richtext>	-

line-space	行间距，如 4px	长度单位		<external-richtext line-space="4px"></external-richtext>	-
detectEmotionEmoji	是否检测自定义Emoji 表情	1/0	0	<external-richtext text="richtextContent" detectEmotionEmoji="1" ></external-richtext>	-
linkColor	设置链接字体颜色(a 标签)	色彩单位	0xff108ee9	<external-richtext text="richtextContent" linkColor="#FF0000"></external-richtext>	-
highlightedColor	设置链接点击高亮颜色	色彩单位	0xffa9a9a9	<external-richtext text="richtextContent" highlightedColor="#0000FF" ></external-richtext>	-

## ② 说明

- 为 img 标签设置的 height 大于行高时，绘制效果不会把行高撑开，默认与字体高度相同。
- 为 img 标签设置 width 和 height，会把图片压缩填满。
- a 标签链接字体颜色 span 设置优先级高于属性 linkcolor 设置。
- highlightedColor 控制高亮颜色，包括 a 标签链接。如果不设置，默认灰色。
- 表情大小与字体高度相同。

## 事件

<richtext> 组件支持 [通用事件](#) 中的所有事件。

## 示例

```
<external-richtext
:text="richTextContent"
:line-space="4px"
></external-richtext>

data: {
  richTextContent:
    '<span style="font-size:30px;">内联30px</span><span style="font-size:30rpx;">内联30rpx</span><span style="color:#F00">内联#F00</span>
    <span>全局30px,color:#F00</span>
    <span>全局30rpx,color:#0F0</span>
    <span style="font-size:30px;color:#00F">内联30px,color:#0F0</span><span>全局20px,color:#0F0</span>
    <div style="color:#F00"><div><div>最外部#F00</div></div></div>
    <div><div><div style="color:#F00">最内部#F00</div></div></div>
    <b>b</b><del>del</del><div><div><h1>h1</h1><h2>h2</h2><h3>h3</h3><h4>h4</h4><h5>h5</h5><h6>h6</h6><i>i</i><p>p</p><span>span</span>'>
  }
}
```



## 示例代码

单击此处 [detailRichtext.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.2.5. slider

<slider> 组件用于在一个视图中交替展示多个图片。

### 嵌入组件支持

<slider> 组件支持更多高级功能，只能嵌套 <cell> 子组件使用。<cell> 用于定义 slider 中的子列表项。蚂蚁动态卡片引擎会对 <cell> 进行高效的内存回收以达到更好的性能。

### 样式

**通用样式** 中部分能力不支持，包括盒子模型中的 padding、布局中的 flex 容器、flex 成员、背景中的 background-image 相关、hover、动画。

## 属性

属性	描述	值类型	默认值	写法	备注
auto-play	设置是否自动轮播几张图片	boolean	true	auto-play="true"	无
interval	设置自动轮播图片的时间间隔，单位毫秒，当 auto-play 为 true 时生效	number	500ms	interval="500"	设置小于 500ms 的值，表现为 500ms
infinite	设置是否循环	boolean	true	infinite="true"	无
show-indicators	设置是否显示 indicator	boolean	false	show-indicators="true"	无
scrollable	设置是否可以通过手势操作滑动切换页面	boolean	true	scrollable="true"	无
index	设置显示 slider 的第几个页面	number	0	index="2"	无
previous-margin	设置透出前一个页面的距离	长度单位	0	previous-margin="200px"	不能与 infinite="true" 同时使用
next-margin	设置透出后一个页面的距离	长度单位	0	next-margin="200px"	不能与 infinite="true" 同时使用

## 事件

不支持 [通用事件](#)，支持的特定事件如下：

名称	描述	参数
on-change	当轮播索引改变时，触发该事件	index：展示的图片索引，number 类型

## 示例

```
<template>
  <div class="root">
    <slider class="testSlider" :index="index" show-indicators="false" scrollable="true"
duration="1000" auto-play=true @on-change="onChange(index)">
      <cell class="cell" v-for="(item, i) in imageList">
        <image class="image" resize="contain" :src="item.src"></image>
      </cell>
    </slider>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data: {
  },
}
</script>>>
<style>
.root {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-color: white;
  width: 100%;
}

.image {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

.cell {
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: blue;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}

.testSlider {
  width: 100%;
  background-color: red;
  margin-top: 100px;
  height: 400px;
}
</style>
```

## 6.2.6. scroller

<scroller> 组件是一个容纳子组件进行横向或竖向滚动的容器组件，拥有平滑的滚动和高效的内存管理，适用于长列表的展示。

### 嵌入组件支持

支持任意组件嵌入。

### 样式

不支持 [通用样式](#) 中的部分能力，包括盒子模型中的 padding、布局中的 flex 容器、flex 成员、背景中的background-image 相关、hover、和动画。

## 属性

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
show-scrollbar	设置组件是否显示滚动条	boolean	false	-	show-scrollbar="true"	-
scroll-direction	设置组件滚动方向	string	vertical	vertical horizontal	scroll-direction="vertical"	-
upper-threshold	设置组件距离顶部/左部多远时，触发事件	string	50 px	-	upper-threshold="50px"	-
lower-threshold	设置组件距离底部/右部多远时，触发事件	string	50 px	-	lower-threshold="50px"	-
offset-accuracy	设置组件滚动过程中 callback 的频率	string	10 px	-	offset-accuracy="10px"	-
allow-bounce	是否允许有弹性效果	boolean	false	-	allow-bounce="true"	10.2.28 支持
always-bounce	内容不满时是否允许滚动 (注：必须在 allow-bounce 为 true 时才生效)	boolean	false	-	always-bounce="true"	10.2.28 支持

## 事件

不支持 [通用事件](#)，支持的特定事件如下表所示：

名称	描述	参数
on-scroll	在滚动中触发	contentSize : 内容区宽高 contentOffset : 显示区域偏移量
on-scrollstart	当滚动开始时触发	contentSize : 内容区宽高 contentOffset : 显示区域偏移量

on-scrollend	当滚动结束时触发	contentSize : 内容区宽高 contentOffset : 显示区域偏移量
on-scrolltoupper	当滚动到距离顶部小于阈值时触发	-
on-scrolltolower	当滚动到距离底部小于阈值时触发	-

## 示例

```

<template>
    <scroller class="root" ref="scroller" show-scrollbar="true" scroll-direction="horizontal" @on-
    scroll="onScroll()" @on-scrollstart="onScrollStart()" @on-scrolltoupper="onScrollToUpper()" @on-sc
    rollend="onScrollEnd()" @on-scrolltolower="onScrollToLower()" offset-accuracy="40px">
        <text class="message" :value="message" @click="onClick()"></text>
        <image class="image"
src="https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2F1812.img.pp.sohu.com.cn%2Fimages%2Fblog%2
09%2F11%2F18%2F8%2F125b6560a6ag214.jpg&refer=http%3A%2F%2F1812.img.pp.sohu.com.cn&app=2002&size
999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=jpeg?sec=1623901796&t=5e35208441139081956042a69907f7f5"></image>
        <text class="message" :value="message" @click="onClick()"></text>
        <text class="message" :value="message" @click="onClick()"></text>
        <text class="message" :value="message" @click="onClick()"></text>
    </scroller>
</template>

<script>
export default {
    data: {
        message: 'Hello Cube 1'
    },
    beforeCreate() {
        this.data.message = 'Hello Cube 2'
    },
    didAppear() {

    },
    methods: {
        onClick() {
            //NOTE: console log 用 act debug 查看
            console.log('invoke on-click event');
        },
        onScroll(data) {
            console.log("onScroll---" + JSON.stringify(data));
        },
        onScrollStart(data) {
            console.log("onScrollStart---" + JSON.stringify(data));
        },
        onScrollEnd(data) {
            console.log("onScrollEnd---" + JSON.stringify(data));
        },
        onScrollToUpper() {
            console.log("onScrollToUpper---");
        },
    }
}
</script>

```

```
onScrollToLower() {
    console.log("onScrollToLower---");
},
}
</script>>>

<style>
.root {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    background-color: white;
    width: 100%;
    height: 400px;
}
.message {
    color: black;
    font-size: 50rpx;
}
.image {
    width: 200px;
    height: 400px;
}
</style>
```

① 重要

同方向的 scoller 不支持嵌套使用。

## 6.3. 卡片样式

### 6.3.1. 样式语法

在模板模式下，页面样式相关 CSS 放置于 `<style></style>` 段内，`<style></style>` 段内支持的样式由 [通用样式](#) 决定。

模板模式 `<template></template>` 段内推荐通过 class 对样式进行设置，例如 `<text class="mytext">□</text>`。

```

main.vue 1, M X JS falcon_main.js {} package.json 2
falcon > main.vue > {} "main.vue" > style > .headerImg
1 <template>
2   <div class="root">...
3   </div>
4 </template>
5 <script>
6   const modal = requireModule("modal");
7   const animation = requireModule("animation");
8   const keyframes = { ...
9   };
10  animation.loadKeyframes(keyframes);
11 > export default { ...
12   }
13 </script>
14 <style>
15   .headerImg { ...
16   }
17 > .progress { ...
18 }
19 > .systemFont { ...
20 }
21 > .root { ...
22 }
23 > .content { ...
24 }
25 > @media (max-width: 3000px) { ...
26 }
27 > @media (min-width: 3000px) { ...
28 }
29 > @media (platform: Android) { ...
30 }
31 > @media (platform: iOS) { ...
32 }
33 > .list-item { ...
34 }
35 </style>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
609
610
611
612
613
614
615
616
617
617
618
619
619
620
621
622
623
624
625
626
627
627
628
629
629
630
631
632
633
634
635
635
636
636
637
637
638
638
639
639
640
640
641
641
642
642
643
643
644
644
645
645
646
646
647
647
648
648
649
649
650
650
651
651
652
652
653
653
654
654
655
655
656
656
657
657
658
658
659
659
660
660
661
661
662
662
663
663
664
664
665
665
666
666
667
667
668
668
669
669
670
670
671
671
672
672
673
673
674
674
675
675
676
676
677
677
678
678
679
679
680
680
681
681
682
682
683
683
684
684
685
685
686
686
687
687
688
688
689
689
690
690
691
691
692
692
693
693
694
694
695
695
696
696
697
697
698
698
699
699
700
700
701
701
702
702
703
703
704
704
705
705
706
706
707
707
708
708
709
709
710
710
711
711
712
712
713
713
714
714
715
715
716
716
717
717
718
718
719
719
720
720
721
721
722
722
723
723
724
724
725
725
726
726
727
727
728
728
729
729
730
730
731
731
732
732
733
733
734
734
735
735
736
736
737
737
738
738
739
739
740
740
741
741
742
742
743
743
744
744
745
745
746
746
747
747
748
748
749
749
750
750
751
751
752
752
753
753
754
754
755
755
756
756
757
757
758
758
759
759
760
760
761
761
762
762
763
763
764
764
765
765
766
766
767
767
768
768
769
769
770
770
771
771
772
772
773
773
774
774
775
775
776
776
777
777
778
778
779
779
780
780
781
781
782
782
783
783
784
784
785
785
786
786
787
787
788
788
789
789
790
790
791
791
792
792
793
793
794
794
795
795
796
796
797
797
798
798
799
799
800
800
801
801
802
802
803
803
804
804
805
805
806
806
807
807
808
808
809
809
810
810
811
811
812
812
813
813
814
814
815
815
816
816
817
817
818
818
819
819
820
820
821
821
822
822
823
823
824
824
825
825
826
826
827
827
828
828
829
829
830
830
831
831
832
832
833
833
834
834
835
835
836
836
837
837
838
838
839
839
840
840
841
841
842
842
843
843
844
844
845
845
846
846
847
847
848
848
849
849
850
850
851
851
852
852
853
853
854
854
855
855
856
856
857
857
858
858
859
859
860
860
861
861
862
862
863
863
864
864
865
865
866
866
867
867
868
868
869
869
870
870
871
871
872
872
873
873
874
874
875
875
876
876
877
877
878
878
879
879
880
880
881
881
882
882
883
883
884
884
885
885
886
886
887
887
888
888
889
889
890
890
891
891
892
892
893
893
894
894
895
895
896
896
897
897
898
898
899
899
900
900
901
901
902
902
903
903
904
904
905
905
906
906
907
907
908
908
909
909
910
910
911
911
912
912
913
913
914
914
915
915
916
916
917
917
918
918
919
919
920
920
921
921
922
922
923
923
924
924
925
925
926
926
927
927
928
928
929
929
930
930
931
931
932
932
933
933
934
934
935
935
936
936
937
937
938
938
939
939
940
940
941
941
942
942
943
943
944
944
945
945
946
946
947
947
948
948
949
949
950
950
951
951
952
952
953
953
954
954
955
955
956
956
957
957
958
958
959
959
960
960
961
961
962
962
963
963
964
964
965
965
966
966
967
967
968
968
969
969
970
970
971
971
972
972
973
973
974
974
975
975
976
976
977
977
978
978
979
979
980
980
981
981
982
982
983
983
984
984
985
985
986
986
987
987
988
988
989
989
990
990
991
991
992
992
993
993
994
994
995
995
996
996
997
997
998
998
999
999
1000
1000
1001
1001
1002
1002
1003
1003
1004
1004
1005
1005
1006
1006
1007
1007
1008
1008
1009
1009
1010
1010
1011
1011
1012
1012
1013
1013
1014
1014
1015
1015
1016
1016
1017
1017
1018
1018
1019
1019
1020
1020
1021
1021
1022
1022
1023
1023
1024
1024
1025
1025
1026
1026
1027
1027
1028
1028
1029
1029
1030
1030
1031
1031
1032
1032
1033
1033
1034
1034
1035
1035
1036
1036
1037
1037
1038
1038
1039
1039
1040
1040
1041
1041
1042
1042
1043
1043
1044
1044
1045
1045
1046
1046
1047
1047
1048
1048
1049
1049
1050
1050
1051
1051
1052
1052
1053
1053
1054
1054
1055
1055
1056
1056
1057
1057
1058
1058
1059
1059
1060
1060
1061
1061
1062
1062
1063
1063
1064
1064
1065
1065
1066
1066
1067
1067
1068
1068
1069
1069
1070
1070
1071
1071
1072
1072
1073
1073
1074
1074
1075
1075
1076
1076
1077
1077
1078
1078
1079
1079
1080
1080
1081
1081
1082
1082
1083
1083
1084
1084
1085
1085
1086
1086
1087
1087
1088
1088
1089
1089
1090
1090
1091
1091
1092
1092
1093
1093
1094
1094
1095
1095
1096
1096
1097
1097
1098
1098
1099
1099
1100
1100
1101
1101
1102
1102
1103
1103
1104
1104
1105
1105
1106
1106
1107
1107
1108
1108
1109
1109
1110
1110
1111
1111
1112
1112
1113
1113
1114
1114
1115
1115
1116
1116
1117
1117
1118
1118
1119
1119
1120
1120
1121
1121
1122
1122
1123
1123
1124
1124
1125
1125
1126
1126
1127
1127
1128
1128
1129
1129
1130
1130
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1134
1135
1135
1136
1136
1137
1137
1138
1138
1139
1139
1140
1140
1141
1141
1142
1142
1143
1143
1144
1144
1145
1145
1146
1146
1147
1147
1148
1148
1149
1149
1150
1150
1151
1151
1152
1152
1153
1153
1154
1154
1155
1155
1156
1156
1157
1157
1158
1158
1159
1159
1160
1160
1161
1161
1162
1162
1163
1163
1164
1164
1165
1165
1166
1166
1167
1167
1168
1168
1169
1169
1170
1170
1171
1171
1172
1172
1173
1173
1174
1174
1175
1175
1176
1176
1177
1177
1178
1178
1179
1179
1180
1180
1181
1181
1182
1182
1183
1183
1184
1184
1185
1185
1186
1186
1187
1187
1188
1188
1189
1189
1190
1190
1191
1191
1192
1192
1193
1193
1194
1194
1195
1195
1196
1196
1197
1197
1198
1198
1199
1199
1200
1200
1201
1201
1202
1202
1203
1203
1204
1204
1205
1205
1206
1206
1207
1207
1208
1208
1209
1209
1210
1210
1211
1211
1212
1212
1213
1213
1214
1214
1215
1215
1216
1216
1217
1217
1218
1218
1219
1219
1220
1220
1221
1221
1222
1222
1223
1223
1224
1224
1225
1225
1226
1226
1227
1227
1228
1228
1229
1229
1230
1230
1231
1231
1232
1232
1233
1233
1234
1234
1235
1235
1236
1236
1237
1237
1238
1238
1239
1239
1240
1240
1241
1241
1242
1242
1243
1243
1244
1244
1245
1245
1246
1246
1247
1247
1248
1248
1249
1249
1250
1250
1251
1251
1252
1252
1253
1253
1254
1254
1255
1255
1256
1256
1257
1257
1258
1258
1259
1259
1260
1260
1261
1261
1262
1262
1263
1263
1264
1264
1265
1265
1266
1266
1267
1267
1268
1268
1269
1269
1270
1270
1271
1271
1272
1272
1273
1273
1274
1274
1275
1275
1276
1276
1277
1277
1278
1278
1279
1279
1280
1280
1281
1281
1282
1282
1283
1283
1284
1284
1285
1285
1286
1286
1287
1287
1288
1288
1289
1289
1290
1290
1291
1291
1292
1292
1293
1293
1294
1294
1295
1295
1296
1296
1297
1297
1298
1298
1299
1299
1300
1300
1301
1301
1302
1302
1303
1303
1304
1304
1305
1305
1306
1306
1307
1307
1308
1308
1309
1309
1310
1310
1311
1311
1312
1312
1313
1313
1314
1314
1315
1315
1316
1316
1317
1317
1318
1318
1319
1319
1320
1320
1321
1321
1322
1322
1323
1323
1324
1324
1325
1325
1326
1326
1327
1327
1328
1328
1329
1329
1330
1330
1331
1331
1332
1332
1333
1333
1334
1334
1335
1335
1336
1336
1337
1337
1338
1338
1339
1339
1340
1340
1341
1341
1342
1342
1343
1343
1344
1344
1345
1345
1346
1346
1347
1347
1348
1348
1349
1349
1350
1350
1351
1351
1352
1352
1353
1353
1354
1354
1355
1355
1356
1356
1357
1357
1358
1358
1359
1359
1360
1360
1361
1361
1362
1362
1363
1363
1364
1364
1365
1365
1366
1366
1367
1367
1368
1368
1369
1369
1370
1370
1371
1371
1372
1372
1373
1373
1374
1374
1375
1375
1376
1376
1377
1377
1378
1378
1379
1379
1380
1380
1381
1381
1382
1382
1383
1383
1384
1384
1385
1385
1386
1386
1387
1387
1388
1388
1389
1389
1390
1390
1391
1391
1392
1392
1393
1393
1394
1394
1395
1395
1396
1396
1397
1397
1398
1398
1399
1399
1400
1400
1401
1401
1402
1402
1403
1403
1404
1404
1405
1405
1406
1406
1407
1407
1408
1408
1409
1409
1410
1410
1411
1411
1412
1412
1413
1413
1414
1414
1415
1415
1416
1416
1417
1417
1418
1418
1419
1419
1420
1420
1421
1421
1422
1422
1423
1423
1424
1424
1425
1425
1426
1426
1427
1427
1428
1428
1429
1429
1430
1430
1431
1431
1432
1432
1433
1433
1434
1434
1435
1435
1436
1436
1437
1437
1438
1438
1439
1439
1440
1440
1441
1441
1442
1442
1443
1443
1444
1444
1445
1445
1446
1446
1447
1447
1448
1448
1449
1449
1450
1450
1451
1451
1452
1452
1453
1453
1454
1454
1455
1455
1456
1456
1457
1457
1458
1458
1459
1459
1460
1460
1461
1461
1462
1462
1463
1463
1464
1464
1465
1465
1466
1466
1467
1467
1468
1468
1469
1469
1470
1470
1471
1471
1472
1472
1473
1473
1474
1474
1475
1475
1476
1476
1477
1477
1478
1478
1479
1479
1480
1480
1481
1481
1482
1482
1483
1483
1484
1484
1485
1485
1486
1486
1487
1487
1488
1488
1489
1489
1490
1490
1491
1491
1492
1492
1493
1493
1494
1494
1495
1495
1496
1496
1497
1497
1498
1498
1499
1499
1500
1500
1501
1501
1502
1502
1503
1503
1504
1504
1505
1505
1506
1506
1507
1507
1508
1508
1509
1509
1510
1510
1511
1511
1512
1512
1513
1513
1514
1514
1515
1515
1516
1516
1517
1517
1518
1518
1519
1519
1520
1520
1521
1521
1522
1522
1523
1523
1524
1524
1525
1525
1526
1526
1527
1527
1528
1528
1529
1529
1530
1530
1531
1531
1532
1532
1533
1533
1534
1534
1535
1535
1536
1536
1537
1537
1538
1538
1539
1539
1540
1540
1
```

- 待绑定的样式字段应按照 CSS 的书写规范收敛至一个字符串内。
- 待绑定的样式字段的 KEY 应按照 CSS 规范单词间通过连字符-进行拼接（如 background-color）。

样式优先级从高至低依次为 inline style、id、class、type。

```
// main.vue
<template>
  <div class="root">
    <div class="div1" :style="style"></div>
    <div class="div2" style="width: 100px; background-color: blue"></div>
  </div>
</template>

// mock.json
{
  "style": {
    "height": "100px",
    "backgroundColor": "red"
  }
}
```

模板在内联样式上接收的属性值是一个 JS object。

```
<div class="root" :style="{height: height}"> // 上文示例
```

## 动态绑定 class

组件的 CSS 样式，可以动态绑定不同的选择器（selector）。

```
<div :class="mydiv">
```

## 媒体查询 @media

模板模式中引入 CSS 规范内的媒体查询能力，主要用于处理移动端 UI 适配相关工作。

相对于 CSS 规范，模板模式中支持的媒体查询能力有限，使用时也有一些特定的用法，具体可参考以下几个方面。媒体查询相关信息可参考 [@media 介绍](#)。

- 媒体类型

无需填写，默认使用 all。

媒体类型	是否支持
all	是
screen	否
print	否
speech	否

- 媒体特性

卡片中，媒体特性主要以固件特性为基础进行设计，这点同前端浏览器不同。

媒体特性	取值	说明
------	----	----

platform	ios   android	针对平台适配，使用时同 CSS 规范有所区别，@media 后直接设置平台值即可，例如 @media android。
support	safearea	针对 iOS 平台屏幕安全区域适配。

### • 媒体运算符

运算符	是否支持
and	是
not	否
only	否

下面是结合 CSS 特性与 @media 媒体查询能力进行样式适配的示例。

```
<template>
  <div class="banner"></div>
</template>
<style>
  @media android {
    .banner {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: #00ffff0;
    }
  }
  @media ios and (support: safearea) {
    .banner {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: #00fafb;
    }
  }
  .banner {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: green;
  }
</style>
```

## 样式导入

在导入样式之前，先了解以下两种不同类型的样式：


- 导入样式：存在于 .css 文件中的可供统一管理、导入的样式。
- 限定样式：存在于 .vue 文件中 <style></style> 段内仅作用于本模板的样式。

## 语法格式

样式导入的语法格式如下：

```
<style src="[.css文件相对路径]" />
```

- 文件结构



### • 模板代码

```

<template>
  ...
  ... [模板布局相关描述]
</template>

<style src="./common.css" />

<style>
  ...
  ... [仅作用在本模板内的样式]
</style>
  
```

## 层叠规则

模板模式在对 .vue 文件内涉及的样式资源进行编译时，仅对 selector 相同的样式字段进行层叠整合，不同的 selector 会完整保留。

导入样式 + 限定样式 = 层叠结果，如下表所示。

导入样式	限定样式	层叠结果
<pre> .special {   color: red;   width: 100px; } .others {   color: red;   width: 100px; }   </pre>	<pre> .special {   background-color: red;   width: 200px; } .scoped {   background-color: red;   width: 200px; }   </pre>	<pre> .special {   color: red;   background-color: red;   width: 200px; } .scoped {   background-color: red;   width: 200px; } .others {   color: red;   width: 100px; }   </pre>

## 代码示例

下载代码示例 [FalconDemo](#)。

### 6.3.2. 通用样式

#### 6.3.2.1. 背景

蚂蚁动态卡片提供了几种背景元素控制属性。

## 背景样式

指定一个元素的背景样式有以下几种方式：

- background-color，定义元素的背景颜色。

属性	值类型	默认值	写法
background-color	色彩单位	transparent	background-color:red;

- background-image，定义元素的背景图像。

属性	值类型	默认值	可选值	写法	备注
background-image	string	无	<p>url ("https://xxx") CDN 地址； url("./xx") 离线包相对地址； url("data:") base64 编码；</p> <p>linear-gradient(s1,s2,...,slast),第一段 (渐变角度设置，取值为具体对角度值以 deg 结尾，或者为方向描述，包括 top、to top、right、to right、bottom、to bottom、left、to left)，第二段 (渐变起始颜色设置，色彩单位；如果有百分比值，必须为 0%)，中间段 (渐变过程颜色设置，色彩单位；支持设置百分比值，必须为线性递增方式，不提供百分比时，颜色占比情况将被均分)，最后一段 (渐变终止颜色设置，色彩单位；如果有百分比值，必须为 100%)；</p> <p>none：清除背景；</p>	<pre>background-image: linear-gradient(45deg, red 0%, #333 50%, rgb(255,0, 255) 80%, green 100%);</pre> <pre>background-image: linear-gradient(to top,red, #333, rgb(255, 0, 255), green);</pre> <pre>background-image: url("https://gw-office.alipayobjects.com/base/ment_prod/e047f6c8-dc14-481f-a22c-8dd9012b01a3.png");</pre>	无

background-size	string 或长度单位	auto	单描述值 (cover, contain, auto); \${x}px \${y}px 双精确 值长度单位+百分比; \${x}px 单值长 度单位+百分比;	background-size:contain;	精确值或百分比 只单值时，另外 一个值默认 auto。
				background-size:100px 200px;	
background-position	string	0	单描述值 (top, right, bottom, left, center); 双描述值 (bottom right); \${x}px 单值长 度单位/\${y}px 单值 长度单位+单描述 值; \${x}px 单值长 度单位+百分比; \${y}px 单值长 度单位+百分比	background-position:top;	单值时，另一个 值默认居中。
				background-position:bottom right;	
				background-position:30px left;	
				background-position:100px;	
				background-position:50px 50px;	
background-repeat	string	repeat	repeat-x, repeat-y, no- repeat, repeat	单值： background-repeat: repeat-x;	无
				双值： background-repeat: repeat no-repeat; 其中 x 轴描述包含 (no-repeat、 repeat) y 轴描 述包含 (no- repeat、 repeat)	无

- background 简写方式：
  - background-color 和 background-image 相关样式可合并简写，无关先后顺序；
  - background-image 相关样式可合并简写，例如 background-image 和 background-repeat；
  - 支持使用 `none` 清除背景；

## 示例

```
background:url('https://img.alicdn.com/tafs/TBluCUdfND1gK0jSZFyXXciOVXa-151-164.png') repeat-x;
background:url('https://img.alicdn.com/tafs/TBluCUdfND1gK0jSZFyXXciOVXa-151-164.png') #f0f no-repeat;
background:url('https://img.alicdn.com/tafs/TBluCUdfND1gK0jSZFyXXciOVXa-151-164.png') #00f repeat-x bottom;
background:#ff0 url('https://img.alicdn.com/tafs/TBluCUdfND1gK0jSZFyXXciOVXa-151-164.png') repeat-y right;
```

## 背景的基本用法示例

```
div
{
  background-image:url('img_tree.png');
  background-repeat:repeat;
}
```



### ① 重要

- 同时设置背景图和渐变色时的优先级关系：渐变色 (background-repeat) ) > 背景图 (background-image) ；
- [v-alipay-10.2.0]** 渐变背景支持多种写法，如：  
`background: linear-gradient(#FF6010, 50%, #FFD2B3, #FFF2E9, #FFFFFF);`

## 阴影

用于设置元素的阴影。

属性	值类型	默认值	可选值	写法	备注
box-shadow	长度单位&色彩单位	无	支持格式 \${x}\${y}\${size}\${color} ,x,y,size 满足长度单位，color 满足色彩单位。	box-shadow: 10px 20px 10px red;	四个值必需

### ① 重要

- 目前蚂蚁动态卡片内置组件在 iOS/Android 平台均支持该样式；
- 每个元素只支持设置一个阴影效果，不支持多个阴影同时作用于一个元素。

## 阴影的基本使用示例

```
div
{
width:300px;
height:100px;
background-color:yellow;
box-shadow: 10px 10px 5px #888888;
}
```



## 透明度

属性	值类型	默认值	可选值	写法
opacity	float	1	0-1 的浮点数	opacity:0.5;

## 6.3.2.2. filter

CSS 属性将模糊或颜色偏移等图形效果应用于元素。滤镜 (filter) 通常用于调整图像，背景和边框的渲染。

### 支持的函数

函数	含义	默认值	取值范围
grayscale()	图像灰度。 值为 100% 表示完全转为灰度图像。	0	0%~100%
opacity()	图像的透明程度。	1	0%~100%
invert()	反转图像。 值为 100% 表示完全反转。	0	0%~100%
sepia()	将图像转换为深褐色。 值为 100% 表示完全为深褐色。	0	0%~100%
saturate()	图像饱和度。 值为 0% 表示完全不饱和；值为 100% 表示图像无变化；其他值是效果的线性乘数；超过 100% 表示有更高的饱和度。	1	0%~ + ∞
contrast()	图像的对比度。 值为 0% 表示图像会全黑；值为 100% 表示图像不变。值可以超过 100%，意味着会运用更低的对比。	1	0%~ + ∞

brightness()	将线性乘法器应用于图像，使其看起来或多或少地变得明亮。 值为 0% 表示将创建全黑图像；值为 100% 表示会使输入保持不变；其他值是效果的线性乘数；如果值大于 100% 则表示提供更明亮的结果。	1	0%~ +∞
--------------	---	---	--------


## 不支持的函数

不支持复合函数，不支持 blur、drop-shadow、hue-rotate、url。

## 示例

```
<template>
<div class="root">
  <text>normal</text>
  <image
    class="image-normal"
    src="https://pic49.photophoto.cn/20181202/0021033888940147_b.jpg"
  ></image>

  <text>grayscale:100%</text>
  <image
    class="image-gray"
    style="bg"
    src="https://pic49.photophoto.cn/20181202/0021033888940147_b.jpg"
  ></image>
</div>
</template>
<script>
export default {
  data: {},
  methods: {},
};
</script>
<style>
.root {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
.image-normal {
  flex-direction: column;
  flex-shrink: 0;
  align-content: auto;
  width: 350rpx;
  height: 350rpx;
}
.image-gray {
  flex-direction: column;
  flex-shrink: 0;
  align-content: auto;
  width: 350rpx;
  height: 350rpx;
  filter: grayscale(100%);
}
</style>
```



单击此处 [detailImageFilter.zip](#) 获取完整示例代码。

### 6.3.2.3. 盒子模型

蚂蚁动态卡片中的盒模型基于 CSS 盒模型，将所有元素表示为一个个矩形的盒子（box），其他样式决定这些盒子的大小、位置以及属性（例如颜色、背景、边框……）。

盒模型描述了一个元素所占的控件，每个盒子有四个边界：外边距边界（margin edge）、边框边界（border edge）、内边距边界（padding edge）、内容边界（content edge）。

#### 外边距

外边距指元素和元素之间的空白距离，由 margin 属性控制，简写与非简写方式都支持。

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
margin	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	margin: 10px 10px 10px 10px;	margin: 10px 10px 10px 10px;	四个属性值依次对应上、右、下、左边框的距离
					margin: 10px 10px 10px;	三个属性值依次对应上、左右、下边框的距离
					margin: 10px 10px;	依次对应上下、左右边框的距离
					margin: 10px;	四边外边框距离相同
margin-left	外边框距离	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	margin-left: 10px;	-

margin-right	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	margin-right: 10px;	-
margin-top	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	margin-top: 10px;	-
margin-bottom	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	margin-bottom: 10px;	-

## 内边距

内边距指内容和边框的距离，由 padding 属性控制，简写与非简写方式都支持。

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
padding	内边距	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	padding: 10px 10px 10px 10px;	四个属性值依次对应上、右、下、左边的内边距
					padding: 10px 10px 10px;	三个属性值依次对应上、左右、下边的内边距
					padding: 10px 10px;	两个属性值依次对应上下、左右的内边距
					padding: 10px;	四边的内边距相同
padding-left	内边距	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	padding-left: 10px;	-
padding-right		长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	padding-right: 10px;	-
padding-top		长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	padding-top: 10px;	-
padding-bottom		长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	padding-bottom: 10px;	-

## 内容边距

内容边距指宽或高减去边框边界和内边距后的距离，即：内容边距=宽/高-边框边界-内边距。

## 宽高

卡片的 box-sizing 属性仅支持 border-box，意味着宽高设定的是边框区域的宽和高。

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法
width	元素宽度	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	width: 100px;
min-width	最小宽度限定	长度单位	-	-	min-width: 50px;
max-width	最大宽度限定	长度单位	-	-	max-width: 200px;
height	元素高度	长度单位	0	auto ; 单值长度单位或百分比	height: 100px;
min-height	最小高度限定	长度单位	-	-	min-height: 50px;
max-height	最大高度限定	长度单位	-	-	max-height: 200px;

## 边框

指定边框的样式，包括宽度、颜色、样式、圆角。支持 border、border-left、border-top、border-bottom、border-right 的简写方式，也支持 border-style、border-width、border-color、border-radius 的简写方式。

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
border	边框	string	none	-	border: 1px solid #f32600;	
border-left	左边框	string	none	-	border-left: 1px solid #f32600;	
border-right	右边框	string	none	-	border-right: 1px solid #f32600;	宽度、线样式、颜色，三个元素位置不限
border-top	上边框	string	none	-	border-top: 1px solid #f32600;	
border-bottom	下边框	string	none	-	border-bottom: 1px solid #f32600;	

border-style	边框样式	string	none	dotted solid dashed none	border-style: solid dotted dashed solid	四个属性值依次对应上、右、下、左边框的样式
					border-style: solid dotted solid	三个属性值依次对应上、左右、下边框的样式
					border-style: solid dashed	两个属性值依次对应上下、左右边框的样式
					border-style: solid	四边边框样式相同
					border-left-style: solid	-
border-left-style		string	none		border-top-style: solid	-
					border-right-style: solid	-
					border-bottom-style: solid	-
					border-width: 1px 1px 1px 1px	依次对应上、右、下、左边框的宽度
					border-width: 1px 1px 1px	依次对应上、左右、下边框的宽度
border-width	边框宽度	长度单位	3px	-	border-width: 1px 1px	依次对应上下、左右边框的宽度
					border-width: 1px	四边的边框宽度
					border-left-width: 1px	-
					border-right-width: 1px	-

border-top-width	长度单位	3px	-	border-top-width: 1px	-			
border-bottom-width	长度单位	3px	-	border-bottom-width: 1px	-			
border-color	边框颜色	色彩单位	0x000000	border-color: red #333 rgb(255, 255, 0) green	依次对应上、右、下、左边框的颜色			
				border-color: red #333 rgb(255, 255, 0)	依次对应上、左右、下边框的颜色			
				border-color: red #333	依次对应上下、左右边框的颜色			
				border-color: red	四个边框的颜色			
				border-left-color: red;	-			
border-right-color	边框圆角半径	长度单位	0	border-right-color: red;	-			
border-top-color				border-top-color: red;	-			
border-bottom-color				border-bottom-color: red;	-			
border-radius				border-radius: 10px 10px 10px 10px;	详见表格下方的 border-radius 取值说明。			
				border-radius: 10px 10px 10px;				
				border-radius: 10px 10px;				
				border-radius: 10px;				

border-top-left-radius	长度单位	0	-	border-top-left-radius: 10px;	-
border-top-right-radius	长度单位	0	-	border-top-right-radius: 10px;	-
border-bottom-left-radius	长度单位	0	-	border-bottom-left-radius: 10px;	-
border-bottom-right-radius	长度单位	0	-	border-bottom-right-radius: 10px;	-

border-radius 的取值说明如下：

- **单值**：表示边框四角的圆角半径。
- **双值**：表示边框两个角的圆角半径。第 1 个值表示 topLeft/bottomRight；第 2 个值表示 topRight/bottomLeft。
- **三值**：表示边框三个角的圆角半径。第 1 个值表示 topLeft；第 2 个值表示 topRight/bottomLeft；第 3 个值表示 bottomRight。
- **四值**：表示边框四个角的圆角半径。第 1 个值表示 topLeft；第 2 个值表示 topRight；第 3 个值表示 bottomRight；第 4 个值表示 bottomLeft。

## 边框的基本用法

下面是边框的使用示例。

```
div {
  border-style:solid;
  border-color:#ff0000;
  border-width:10px;
  border-radius:5px;
}
```

border-radius 属性允许您为元素添加圆角边框！

### ② 说明

- 当使用属性的简写方式时，简写中没写的样式，将按照默认值处理，例如 `border: 5px red;` 无效果，因为 border-style 默认为 none，而 `border: 5px solid;` 会显示 5px 的黑色实线边框，因为 border-color 默认黑色。
- 当属性的简写与非简写同时存在，遵循后者覆盖前者的原则，示例如下：

```
// 显示 5px 黑色实线边框 (black 覆盖 red)
border:5px red solid;
border-color:black;

// 显示无边框 (none 覆盖 dotted)
border-style:dotted;
border:5px red
```

## 盒模型的基本用法

下面是盒模型的一个使用示例。

```
div {
  background-color: lightgrey;
  width: 300px;
  border: 25px solid green;
  padding: 25px;
  margin: 25px;
}
```



### 示例代码


单击此处 [detailBoxModel.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.3.2.4. 布局

本文对蚂蚁动态卡片中的布局样式进行说明。

### Flexbox

卡片的布局模型基于 CSS Flexbox，是一种一维的布局模型，使所有页面元素的排版能够一致可预测，同时布局能适应各种设备或者屏幕尺寸。



### Flex 容器

卡片中，Flexbox 是唯一的布局模型，需设置 `display:flex`。如果一个卡片元素可以嵌套容纳其他元素，那么它就成为 Flex 容器。

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
display	flex 布局	string	flex	flex	display:flex	需要显示指定节点为 flex 布局。

与 Web 的差异在于 `text` 节点计算。即在卡片中，`text` 节点的 `size` 不会大于其父节点的 `size`。

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注

flex-wrap	决定了 flex 成员项在一行还是多行分布。	string	nowrap	wrap、nowrap	flex-wrap:wrap;	
flex-direction	定义 flex 成员项的排列方向。	string	column	column、row、row-reverse、column-reverse	flex-direction:row;	
align-items	定义 flex 成员项在纵轴方向上如何排列以处理空白部分。	string	stretch	stretch、center、flex-start、flex-end、baseline	align-items:center;	
align-content	定义 flex 成员项如何沿着纵轴在内容项之间和周围分配空间。	string	flex-start (web: stretch)	auto、stretch、center、flex-start、flex-end	align-content:center;	flex-wrap: 为 nowrap 时无效。
justify-content	定义 flex 成员项在主轴方向上如何排列以处理空白部分。	string	flex-start	flex-start、flex-end、center、space-between、space-around	justify-content:center;	

## Flex 成员

### 与 Web 的差异在于：

- text 节点计算**：在没有设置 width、height 的情况下，卡片中 text 节点在 yoga 的计算中作为外部计算 size 的节点，并且计算的结果会遵循 flex 约束再次调整；而 Web 中 text 节点会根据内容计算 size，并且不受 flex 条件的约束。
- flex-basis 差异**：在没有设置 width、height 的情况下，卡片中设置 flex-basis 后，会根据 flex-basis 的值为初始值来参与 flex 样式的计算，不会再考虑内容实际 size；而 Web 中则不会考虑 flex 约束，而使用内容实际 size 进行布局。

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法	备注
flex	定义了 flex 成员项可以占用容器中剩余空间的大小。	长度单位或百分比	0		flex:1; flex:1 1 30px;	支持 flex: <flex-grow>   <flex-shrink>   <'flex-basis>>的简写。
flex-grow	定义了 flex 成员项在有可用剩余空间时拉伸比例。	长度单位	0		flex-grow: 1;	
flex-shrink	定义了 flex 成员项的收缩的能力。	长度单位	0 (web : 1)		flex-shrink: 1;	

flex-basis	定义了在分配剩余空间之前 flex 成员项默认的大小。	长度单位或百分比	auto	auto、像素值、百分比	flex-basis: auto; flex-basis: 50px; flex-basis: 30%;	
align-self	允许某个单独的 flex 成员项覆盖默认的对齐方式。	string	auto	auto、center、stretch、flex-start、flex-end	align-self:flex-start;	

## 定位

支持定位 (position)。position 属性规定元素的定位类型后，可通过 top、bottom、left、right 四个属性设置坐标。

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法
position	定位类型	string	relative	relative、absolute、fixed	position: fixed;
top	距离上方的偏移量	长度单位或百分比	0		top: 10px;
bottom	距离下方的偏移量	长度单位或百分比	0		bottom: 10px;
left	距离左方的偏移量	长度单位或百分比	0		left: 10px;
right	距离右方的偏移量	长度单位或百分比	0		right: 10px;

## 其他

属性	描述	值类型	默认值	可选值	写法
overflow	控制内容溢出元素框时内容是否被裁剪	string	visible	visible，hidden	overflow:hidden;
visibility	指定一个元素是否是可见的	string	visible	visible，hidden	visibility:hidden;

## Flexbox 的基本用法

下面是 Flexbox 的一个基本用法示例。

### ① 重要

- 当使用属性的简写方式时，简写中没写的样式，将按照默认值处理。
- 当属性的简写与非简写同时存在，遵循后者覆盖前者的原则。

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  width: 400px;  
  height: 250px;  
  background-color: lightgrey;  
  flex-direction: row;  
}  
  
.flex-item {  
  background-color: cornflowerblue;  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  margin: 10px;  
}  
  
<div class="flex-container">  
  <text class="flex-item">flex item 1</text>  
  <text class="flex-item">flex item 2</text>  
  <text class="flex-item">flex item 3</text>  
</div>
```



## 示例代码

单击此处 [detailFlex.zip](#) 获取完整示例代码。

### 6.3.2.5. hover

蚂蚁动态卡片支持配置 hover 属性，通过 hover 属性配置节点样式。当手势点击具有 hover 配置的节点时，该节点显示 hover 属性配置的样式，当手势离开该节点时恢复原始样式。

#### 样式

目前支持以下两个 hover 样式：

属性	值类型	默认值	写法	备注
background-color	色彩单位	0	background-color:red;	hover 发生时的背景色变化。
color	色彩单位	-	color:rgb(255,0,255);	hover 发生时的字体颜色变化。

#### 示例

```
<text  
  class="normal-text"  
  value="06.hover + touchcancel"  
  :hover="hoverDic"  
></text>  
  
data: {  
  hoverDic: {  
    backgroundColor: "#7b8b6f",  
    color: "white"  
  }  
}
```

## 注意事项

### 使用 hover 属性时，需注意以下几点：

- 不支持手势移动检测 hover 变化，即 hover 仅支持点击状态变化。
- 不支持向上透传，即叶子节点优先响应 hover 事件，并且同时最多一个节点响应 hover 事件。  
例如，A 和 B 两个节点都有 hover 属性，并且 B 是 A 的子节点，则当 B 触发 hover 事件时，A 不会再触发 hover 事件。
- 遵循 touch 事件拦截规则，即子节点如果响应 hover 或 touch 事件，则父节点不再响应 hover 或 touch 事件。  
例如，A 和 B 两个节点，B 是 A 的子节点，如果 B 响应 hover 事件或 touch 事件，则 A 不再响应 hover 或 touch 事件。
- 平台差异。受现有手势能力的平台差异影响，具有 hover 属性的节点在动画过程中（位移动画）的响应在不同平台表现不同。Android 平台支持位移动画轨迹过程中的 hover 响应；iOS 平台不支持位移动画轨迹过程中的 hover 响应。

## 示例代码

单击此处 [detailHover.zip](#) 获取完整示例代码。

### 6.3.2.6. 动画

蚂蚁动态卡片支持动画属性，包括尺寸大小、旋转、平移和颜色等，可以逐渐从一个值变化到另一个值。

#### Transition

属性值	值类型	默认值	可选值	写法
transition-property	string	空	background-color, opacity, transform, all	transition-property: all;
				transition-property: background-color, opacity;
				transition-property: background-color, opacity, transform;
transition-duration	number	0		transition-duration: 200;
transition-delay	number	0		transition-delay: 200;

transition-timing-function	string	ease	ease , ease-in , ease-out , ease-in-out , linear , cubic-bezier(x1,y1,x2,y2)	transition-timing-function: ease-in;  transition-timing-function: cubic-bezier(0.3, 0.3, 0.9, 0.9);
----------------------------	--------	------	--	---

### Transition 用法示例

```
.panel {  
  margin: 10px;  
  top:10px;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  transition-property: background-color;  
  transition-duration: 0.3s;  
  transition-delay: 0s;  
  transition-timing-function: cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1.0);  
}
```

### Transform

属性	值类型	默认值	可选值	备注

transform	string		<pre>translateX({&lt;length/percentage&gt;})  translateY({&lt;length/percentage&gt;})  translateZ({&lt;length&gt;})  translate({&lt;length/percentage&gt;} {&lt;length/percentage&gt;})  translate3D({&lt;length&gt;}, {&lt;length&gt;}, {&lt;length&gt;})  &lt;length/percentage&gt;  scaleX(&lt;number&gt;)  scaleY(&lt;number&gt;)  scale(&lt;number&gt;)  rotate(&lt;angle/degree&gt;)  rotateX(&lt;angle/degree&gt;)  rotateY(&lt;angle/degree&gt;)  rotateZ(&lt;angle/degree&gt;)  rotate3D(&lt;angle/degree&gt;, &lt;number&gt;, &lt;number&gt;, &lt;number&gt;)  transform-origin (center)  matrix(n,n,n,n,n,n)</pre>	<p>translateX({&lt;length/percentage&gt;}) : X 轴方向平移，支持长度单位或百分比。</p> <p>translateY({&lt;length/percentage&gt;}) : Y 轴方向平移，支持长度单位或百分比。</p> <p>translate({&lt;length/percentage&gt;}) {&lt;length/percentage&gt;} : X 轴和 Y 轴方向同时平移，translateX + translateY 简写。</p> <p>scaleX(&lt;number&gt;) : X 轴方向缩放，值为数值，表示缩放比例，不支持百分比。</p> <p>scaleY(&lt;number&gt;) : Y 轴方向缩放，值为数值，表示缩放比例，不支持百分比。</p> <p>scale(&lt;number&gt;) : X 轴和 Y 轴方向同时缩放，scaleX + scaleY 简写。</p> <p>rotate(&lt;degree&gt;) : 将元素围绕一个定点（由 transform-origin 属性指定）旋转而不变形的转换。指定的角度定义了旋转的量度。若角度为正，则顺时针方向旋转，否则逆时针方向旋转。</p> <p>transform-origin : 设置一个元素变形的原点，只支持 center。</p> <p>matrix : 2D 转换矩阵</p> <p>translateZ/rotateZ 仅在 transform-style 值为 preserve-3d 时生效，translateZ 不支持 percent 写法。</p>
transform-origin	string	center	left、right、top、bottom、center、数值（支持单值和双值两种写法）	
transform-style	string	flat	preserve-3d, flat	
perspective	length	none	none   <length>	须为正值，负值或 0 与 none 效果一致。
perspective-origin	string	center	left、right、top、bottom、center、数值（支持单值和双值两种写法）	

### Transform 用法示例

```
.transform {  
    align-items: center;  
    transform: translate(150px, 200px) rotate(20deg);  
    transform-origin: 0 -250px;  
    border-color:red;  
    border-width:2px;  
}
```

### 3D 动画示例

完整示例如下：


```
.div {  
    width: 300px;  
    height: 300px;  
    transform-style: preserve-3d;  
    transform: rotateX(45deg) rotateZ(30deg) translateZ(-50px);  
    perspective: 600px;  
}
```

### 3D 动画约束

- 动画嵌套限制 2 层（即父节点和子节点同时有动画），若父节点、子节点、孙子节点同时有 3D 动画，则最终效果可能会受限。
- 针对 Android 客户端效果，受平台限制，View 不能分割，View 只能显示全部或被遮盖全部。如下图所示：



Android 效果，一个 face2 完全压盖 face1



CSS、iOS 可以达到的效果

## Animation

属性	值类型	默认值	可选值	写法
animation-name	string			animation-name: demo;
animation-duration	number	0		animation-duration: 100;
animation-delay	number	0		animation-delay: 200;
animation-timing-function	string	ease	ease , ease-in , ease-out , ease-in-out , linear , cubic-bezier(x1,y1,x2,y2)	animation-timing-function: ease-in;
				animation-timing-function: cubic-bezier(0.3, 0.3, 0.9, 0.9);
animation-iteration-count	number		数值 infinite (等价于 9999)	animation-iteration-count: infinite;
				animation-iteration-count: 10;
animation-direction	enum	normal	normal , alternate	animation-direction: alternate;
animation-fill-mode	enum	forwards	forwards , backwards , both , none	animation-fill-mode: backwards;

## Animation 用法示例

```
.moving-node01 {  
  width: 200rpx;  
  height: 100rpx;  
  background-color: red;  
  margin-top: 50rpx;  
  animation-name: moving-horizontal;  
  animation-duration: 5000ms;  
  animation-delay: 2000ms;  
  animation-timing-function: ease;  
  animation-iteration-count: infinite;  
  animation-direction: normal;  
  animation-fill-mode: forwards;  
}
```

## KeyFrame 动画

```
<template>
<div class="root">
  <div class="line">
    <div class="subline"></div>
  </div>
</div>
</template>

<script>
  const animation = requireModule("animation"); //获取module
  const keyframes = {
    'moving-horizontal': {
      "transform": [
        {
          "p":0,
          "v":"translateX(-200px)"
        },
        {
          "p":0.5,
          "v":"translateX(-100px)"
        },
        {
          "p": 1.0,
          "v": "translateX(0px)"
        }
      ]
    }
  };
  animation.loadKeyframes(keyframes); //加载module
</script>

<style>
.root {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.line{
  width:200px;
  height:10px;
  overflow: hidden;
  background-color:gray;
}
.subline{
  transform:translate(-200px,0px);
  width:200px;
  height:10px;
  background-color:red;

  animation-name: moving-horizontal;
  animation-duration: 2000ms;
  animation-delay: 000ms;
  animation-timing-function: linear;
}
</style>
```

## 动画结束回调

节点定义事件 @on-animationEnd，动画结束后会回调相应方法传入参数 `{"status": "finish/interrupt"}`。  
finish 表示动画正常执行结束，cancel 表示中断或取消。

代码示例：

```
<template>
  <div class="root">
    <div class="anim_node" @on-animationEnd="onAnimationEnd()"></div>
  </div>
</template>

<script>
  ...
  methods: {
    onAnimationEnd(param) {
      if(param.status == "finish") {
        console.info("动画执行完成");
      } else if (param.status == "interrupt") {
        console.info("动画中断或取消");
      }
    },
  },
};

</script>
<style>
  ...
</style>
```

## 注意事项

使用动画属性时，需注意以下几点：

- 根节点不支持动画。
- 实体组件和外接组件不支持动画（input、slider 等）。
- 不支持 skew 动画，效果实现可使用 matrix 代替。
- KeyFrame 动画过程中，提交 CSS 动画无效。
- iOS 平台在移动过程中不支持手势，结束后才能响应。

## 示例代码

单击此处 [detailTransitionAnimation.zip](#) 获取完整示例代码。

### 6.3.2.7. 无障碍

蚂蚁动态卡片提供无障碍模式。

无障碍模式支持的属性如下：

属性	描述	值类型	可选值
----	----	-----	-----

属性	描述	值类型	可选值
role		string	input list slider switch header button img link search
aria-label	用来描述当前元素加上的标签	string	
aria-hidden	用来隐藏元素使其不被识别	string	
aria-disabled	用来控制元素是否激活状态	string	

使用示例：

```
<div class="scroll">
  <text class="case_title">这是一个例子</text>
  <image class="image" :src="src" aria-label="这个是一张图片"></image>
  <div class="div" :aria-label="这是一个 div" ></div>
  <div class="row" v-for="row in rows">
    <text class="rowtext" >{{row}}</text>
  </div>
  <text class="case_title" :role="role">这是一个例子，测试 role</text>
  <text class="case_title" :aria-disabled="true" :role="role">这是一个例子，测试 aria-
disabled</text>
  <text class="div" :aria-hidden="true" value="测试 aria-hidden"></text>
</div>
```

## 示例代码

单击此处 [detailBarrierFree.zip](#) 获取完整示例代码。

# 6.4. JS 能力

## 6.4.1. JS 能力

本文介绍了在蚂蚁动态卡片中使用 JS 能力的方法。

如果卡片需要 JS 能力，只需要在模板 `<script>` 段内编写 JS 代码。

- 在 vue 文件中按照如下格式，添加 script 段的代码。

```
<template>
  <div class="root">
    <text class="message" :value="message" @click="onClick()"></text>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data: {
      message: 'Hello Cube 1'
    },
    beforeCreate() {
      this.message = 'Hello Cube 2'
    },
    didAppear() {

    },
    methods: {
      // methods 内部是自定义 JS 的方法，外部是卡片生命周期的方法
      onClick() {
        console.info('invoke on-click event');
      }
    }
  }
</script>

<style>
  .root {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: white;
    width: 100%;
    height: 400rpx;
  }
  .message {
    color: black;
    font-size: 50rpx;
  }
</style>
```

- 日志打印

目前支持 `console.info`、`console.warn`、`console.error` 来打印日志。用法请参考以上示例。

### 示例代码

单击此处 [detailJSCapacity.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.4.2. 生命周期

卡片内提供了各种各样的 JS 生命周期函数。在模板里实现如下的生命周期函数，则能在对应的时机调用该方法。

### beforeCreate

`beforeCreate` 是在模版节点创建之前、JS 环境初始化的过程中所提供的一个生命周期函数。其主要作用是对服务端下发的数据进行数据预处理。

`beforeCreate` 生命周期方法的使用有以下限制：

- 不能调用 JS API。
- 不能使用异步的方法，例如：`setTimeout` `setInterval`。

- `beforeCreate` 方法无参数、无返回值。
- 如果服务端下发字段不存在，在使用该字段时需要 `try catch`，否则发生异常时会导致模板渲染不成功。

### onCreated

该方法是在模板节点创建完成之后再调用的接口。对于 JS 的写法无限制，一个模板只会调用一次。另外不要在该方法内修改 DOM 节点，可能会引起并发问题。

### didAppear

该方法是在模板视图进入屏幕时调用。如果多次进入屏幕会调用多次。

### didDisappear

该方法是在模板视图离开屏幕时调用。如果多次离开屏幕会调用多次。

### onBackground

该方法是在应用进入后台时调用。如果多次进入后台会调用多次。

### onForeground

该方法是在应用进入前台时调用。如果多次进入前台会调用多次。

### onUpdated

该方法是在卡片更新时调用。其参数为变更的字段。

### onDestroyed

该方法是在卡片销毁时调用。

`onDestroyed` 方法不具有调用 JS API、组件方法和定时器等有异步逻辑的能力。如果有需要，它能用来打印一个日志 `console.info` 或者取消定时器等业务逻辑。

### 注意事项

以上关于生命周期的方法，只支持如下写法，不支持箭头函数。

```
onCreated() {  
    console.info();  
}
```

### 示例代码

单击此处 [detailLifeCycle.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.4.3. 定时器

卡片拥有延迟执行和定时执行的能力。下面分别对延迟执行和定时执行的方法进行说明。

### setTimeout

该方法允许在一段时间后，调用一个函数或者执行一个代码段。

该用例表示在 1 秒后执行箭头函数。

```
setTimeout(() => {  
    console.info("setTimeout");  
}, 1000);
```

### setInterval

该方法允许间隔相同的时间，重复地调用一个函数或者执行一个代码段。

该用例表示每隔 1 秒都会执行箭头函数。

```
setInterval(() => {  
    console.info("setInterval");  
}, 1000);
```

## 清除定时器

对于 setTimeout，如果在函数触发之前需要取消，则需要手动调用 clearTimeout 来取消该定时器。如果在函数执行完毕后触发，则无需手动清除。

对于 setInterval，如果取消则必须调用 clearInterval 来取消该定时器。否则会产生内存泄漏。

示例代码如下：

```
// setTimeout
var timer1 = setTimeout(() => {
  console.info("setTimeout");
}, 1000);

clearTimeout(timer1);

// setInterval
var timer2 = setInterval(() => {
  console.info("setInterval");
}, 1000);

clearInterval(timer2);
```

## 示例代码

单击此处 [detailTimer.zip](#) 获取完整示例代码。

## 6.4.4. JS API

### 6.4.4.1. dom

dom 模块用于对卡片的组件节点进行一部分特定操作。例如可以用它来查询特定的 ref 节点信息。

#### selectorQuery(queries, callback)

该方法可以查询节点的相关信息，包括所在区域、所在页面的位置等信息。

参数	类型	说明	备注
queries	array	<p>要查询的节点信息数组。</p> <p>ref：要查询的节点。</p> <p>type：要查询的信息类型，支持 rect、scroll、viewport。</p> <p>每个元素都是一个键值对。</p>	只有可滚动组件可查询 scroll type。

参数	类型	说明	备注
callback	function(e)	<p>执行完成后的回调。</p> <p>e.result_key 为 result，value 为查询到的数据的数组。</p>	<p>不同查询 type 的 value key 不一样。具体如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rect</li><li>• left</li><li>• top</li><li>• bottom</li><li>• right</li><li>• width</li><li>• height</li><li>• scroll</li><li>• scrollLeft</li><li>• scrollTop</li><li>• viewport</li><li>• width</li><li>• height</li></ul>

## 示例代码

```
<template>
  <scroller class="root">
    <text class="message bgColor" ref="text" :value="data" @click="onClick()"></text>
  </scroller>
</template>

<script>
  //引入模块
  const dom = requireModule("dom");
  export default {
    data: {
      data : "点我刷新"
    },
    onCreated() {
      dom.selectorQuery([{ref:"text", type: "rect"}, {ref:"text", type: "viewport"}], (e)=>{
        var results = e.result;
        for (var i = 0; i < results.length; i++) {
          if (i == 0) {
            var r = results[0];
            this.textRect = JSON.stringify(r);
          }
          if (i == 1) {
            var r = results[1];
            this.textViewport = JSON.stringify(r);
          }
        }
      });
    }
  }
</script>

<style>
.root {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  background-color: white;
  width: 100%;
  height: 500px;
}

.bgColor {
  background-color: gray;
}

.message {
  color: black;
  font-size: 50rpx;
}
</style>
```

单击此处 [detailDom.zip](#) 获取完整示例代码。

#### 6.4.4.2. animation

animation 模块是用于在子组件上执行动画的接口，支持对组件执行如位置、大小、旋转角度、背景颜色和不透明度等一系列的简单变换。

调用 `loadKeyframes (keyframes)` 方法加载动画的关键帧。

参数	类型	说明
keyframes	object	<p>关键帧参数。</p> <p>name{string} 为动画名称。</p> <p>values{list}_NativeStyleKeyFrameProperty 为数据信息，是一个字典，其格式为{'p':number;'v':string}，其中 p 代表 percent，v 代表 value。</p>

参照如下数据定义，keyframes 是个对象，定义了多个动画效果，外层的 key (例如：fluctuate) 是动画名称，表示其中的一个动画效果。fluctuate 内是一个列表，表示会变化的动画属性，例如 transform 是其中一个动画属性，内部的“p”/“v”代表当前动画的进度和属性值。具体使用方法请参见 [动画](#)。

## 6.4.5. keyframe 动画

本文以实例介绍了实现一个 JS keyframe 动画需要进行的操作。

本文以实现线上支付效果页点击动画为例，介绍动画的实现过程。

1. 引入 Animation 模块，且必须在 export default 外面引入（第 19 行）。
2. 定义 keyframe 的具体动画效果（第 21 行）。
3. 加载动画。调用 animation 的 `loadkeyframe` 可夹在定义的动画内容（第 135 行）。
4. 给节点指定已加载的动画（第 159 行）。该示例是动态指定节点的 keyframe 动画，也可以将 animation 的相关属性直接写在节点的 class 中。
5. keyframe 动画中的 animation 属性支持请参考 [动画](#)。

示例代码如下：

```
<template>
  <div class="card_root">
    <div class="white_bg" @click="clickAnimation()">
      <div class = "right_content_div">
        <text value="点击悬浮水滴执行动画"></text>
        <div class="image_tip">
          <image class="image_tip_icon" :style="imageTypeAnimationStyle"
            resize="cover"
            src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAFAAAABVCAYAAADe3GMeAAABYw1DQ1BrQ0dDb2xvc1NwYWN1R
            cGxheVAzAAAokWNqYFJJLCjIYWFGyMjNKyKcndSiIiMuM/B/yMAOhLwMygwKicnFBY4BAT5AJQwwGhV8u8bACKIV64LM0iU1tUm1
            XYqbw1YuvRJsw1aMARpTU4mQg/QeIU5MLikoYGBhTgGz18pICELsDyByPaj0KyJ4DYqdD2BtA7CQI+whYTUiQM5B9A8hWSM5IBJr
            PI1k1CEk9HYkPtBQFul8zigpzEsoUAYwKuJQOUpFaUgGjn/ILKosz0jBIFR2AopSp45iXr6SgYGRiaMzCAwhiy+nMgOCwZxc4gxJ
            zD7v///9uhJjXfgaGjUCdXdsRYh0WDAYc3AwM3YWJB1g0wYgZgpLY2B4dNyBgbeSAYG4QtArdpHFacZGYH1GHicGBTz7//9/v
            YJ/MwPB3wv//vx9f9//93MVDzHQA3kAFSF17jXH0fsAAAA4ZvHJz1NACoAAAAIAAGHaQAEAAAAAQAABoAAAAAAKgAgAEAAA
            AAFCgAwAEAAAAAQAAFUAAAAA2sjhBQAAIoVJREFUeAHNFAt0xDv55r7ve/W4ekvWw5Yf2LzCw2A7hISAEwkmRmSzpxpyiSdaVn
            aSrGRBJm5IukNoAsTeSkhpU2Tp12zzhZda2baEgYCxEAIWCeBmOwsSXL1sOSL0lKurpX93Hm/+6z/6N9ryRjwAa2fe7e+9///+
            +ffz300QuZ9Gmb33tNZGj+4yQsVi6G2Dc+kz/yjsfejqah3m1HeGw81zBx98IZYLpsfe7WRFV7ZM/mZ4kB+PvKj+y7L/7L930tm3
            v68AnHj05q2J2Oh/T3WmljD1KWPCYR+rYsmYyVmTHcruni813ND08Tsef7+A+L4A8JVxvPiq0f+6LZHO/3GsJ500sZgxIcc0D3B5
            Pm/n+iVw2E71tbM1X71i/fn3+vQbSsfk9MWXkyTvX1X1v3FXTFb/GNNXB62gSLSgWQWQGw7Mf0xuMzZubo3EO50rovTV15w+vvjeV
            8pgBOPbf/tVM3ExYR60z0mEfbdCby1SEGkrPVA9EoimcuZuUOTQ3PZ+q+2XHXHve8ViK6575oN3sBaarb/hzcnmg03RLvTYROJoG
            m1NhDRcBCwAoIJJWrfGcgMT3uxo6M5C7DPfat+69V2fYKpNpu0gTv/6h2dHzKEfpVbFLzfpmkqvzc0uGjal6ZwJIQ7XJ10pFH3b1
            KEEso2tjgpnpn92VLxb9p44rb3rptDfCqeBdBXDqse2fS6Snf5BYxd8RTBs0wLWCIEYjZuKVw2bwN/t1Iu6+9GyTPrMbIGL88+xY
            p3gna3LzJ9U2N5Wbqbmy68s/+HkoJ9WkPrumnrLxp+5PJ8u/+tN4c/FL6LKYKNB1FTjX6yJh4wGkw7/cY6aPTZ11V15gSqWyOfT
            ZpZYvpufxcY8BjigCMAYIh0u4tXbpoSkenzMwxc89E5PJta7Z+zV0NcoqPu0ATjz5wwuTsff4fJxsT15g6dEUCJhcscMGLRU1ueM
            uhFk2ptML0fOcuECBZm5VKhbPoff9kUJmbM6k9caBLtjcbMFyrHRQWYBC/NzJmZvuyzuXz3F9s+8Y3dpPE0wigF848dsvvJ5tnD
            65tNNGq9zgKo/ZbLfzjL/aZwd0HTM8HN5gmdlcuVwgKA3nQrcdePWKGn91vujefYzrOX20MvFMu7c7BuAi5fn7kDk1NzUzWbmu7
            /RuV021MeTguAA7seaG4yv9pR01G6PrQCa7uQ70m+x9kqGQEULzePLvuSyWVYz3HzjPxxlofPMEOpxZDwTsOL4UX9sFLa5tqTc/
            ch0ARsAQ86XRBLRVMeypjMoPezudiWG7u2fu6U76dPOYBTj9+5JVzZ9K9Sa5IbTSrh1Pwol1XFQBddu7ouOnH+Fa/stV0X3ImeF
            9Kg4AUoooCgwzOP7NpnsoPjphfjZLKz2e/S0o3B44LIWXqaXxp2TzbX/cWoq7ftUvWhij6FAhrhyce/+4c1Lb03x1bVNCaja11Px
            11zpsmEz9uwBc2zPYdPz4bNMEm2HnWG1SY7nOSRNqjdOHhg2QwCy44Je07xxrb+k4QRD4BVExrwpGDPRpWemMzXfbP/x7Xebfwxh
            nQZv1jjRN7NzZGEs8/P3aTu96044uyEMAana9jn14TzmbNwPwuJ80fSiC0brucZz2sLGq1VsPIONFqVjETMP7+rHEJBIxqRlhxH
            0I0ZmpQ0HEu0qNTJupkfDPMu2f/lrv+ZdNiM538K0mv0VIw/ffX59w8DfpNbEt5ga3Y5BbQV4yAO870FRM/Doy6ZhXadZsXmdxy
            61waXTtFr0tVR6N1uV1uBasGn95vn08Nm1dbzTAoT.HoPHwruuiS60eF0tYnWdv,TtOX3Z0pbviD1Vd9eY9b1VtNa+1vV1174x3+54701r
```

J1bXt1fOstYDycWlCMiOgnj89UHTfdk5pq63dcFLpBRMylrXMUCBovtpOohtQvMuw5ia6T9mBp941bSe3W1aLz7D77q8QfRAARoxJa7ZvemRqpvUPuz+5/Z/FjLfx41j8Vqs9yOrjt9xY0zF3a6ynNooFG7ot5NxRzNH12M27GBR16Ubryig+YCL3UnSiCammKi4iPbnaVbK10VgB9eXsQQcRheTsfsqTdzWOIEBnwEEjWz7iAcBf/Oj+zSd/Yec2tP7R3URWeVpVWAeTZXc/UzT9Idxf+i2nBoaVCXgsf+aNdts2b4Rc+Txvabp7B7TtnHngcEpoH3ZCxxwVOPrAZReWqH0Bt57qCZhMev/Og5pmZ1G0BE1yYpU7CAaNMYFwuDGMT1r20/vuPmtTi48BjnpMPgvu2tavbt+k14b+gPTIMFFZ1mNiQZvPfJjv3ndHHvhELZfHzCNZ3YtBk8At1WLxxJJewX5qnIWk4exZ2PIAhfvilup5Wk2yuNw04gZyBa7oxLjKwPAhUFDKR2rhJhrOX+d10xsylz/5yLP33QyUTy6cNIADuwZs6dQ//Cx9RvTfmjq7v1PgBAwOTcr5gBh543szP5k3vNRTNohkLae4qgsCG+4YveC0KLUi18kreIQZ5LXRilgWCFCiEsZ+LplGlcu8KM70k3M4dGTHpVmwlhrBqvIpi96yK5Sy4JPdTwzIZD/c9enIgStWOniWTO3d6Qsj3/p4/rQF0yt631gV/BgWH5k0hx++EXMsitM+8WcZdlNcAlgVI3q3Ma6ts1Z4CvMOQbov8iTJ5aRjCmTzN240Z+1ZLNxxX3WBiTVgqcUuTdvkgsNxXMSNL/o/MjHh501dn9pxE4x9U0/0p0gavGzwQhd43/6zeFwwH5MB7IKDAALyZ/YOm74HnTMfm9aYde9VgrFHPIEAK0nJpYbBMyhVVU1A3iUxXX2CRSA+MF3YYzefu8oc+PluMzd03BhuAUX09CSuGcEutaWma3Tb485u+hFR9goRwpJsxx7+zvVNk/M/jnbYBTIRkq5rK8YD0IxD5nRPX1m1ZUXmmQbjqu0y4qBtgoXeLcmvQSJtvUtp413MqKf5Sd/rmlZ01tN/6GHCiwigTcMLDz/+i1n14bNN/WrsgPCgyuezXsh1DsbM2YHM/Hi++709V3/7PkguG07ogYo//6zbZH0TbeXIM1orGAhh43vju/Wb05cNm7ac2m2RL/QJ4UqUFT2+1ZlnGNPVJrHknRt1PrhApVkyKHXmf2dcZKLVEYsiAxXU99s1rBoFzExpN5Y8jxRoQy+nByVNTzG6/zjvz1wM4fozstH5YFcN8T/1RfGxu6J7GyLu2DByXQH4CIu3n8+YnmbN9RgLfJRGvRvdld1FjUzvSgsSVzgWk4+EEMiSENsKX6XJo5I7yqaGszOa9Bb+ne9ikcBo7Je1YoJoPawewMw0dyC7ozPP/dx+/R4at3RYFsDW3K5t6d7ExfRS73gfPm35t0AxjmbL2kxezaEoXx4qeU5nKsTEaNK2x0peNq+onWotkFxewtLF1i9nFCSIeoa654nzTh4Pa3GjGB1H48MOYQO1oq+3hy3ze+sQCsMrUkgIMP7Liottn+qwr1lFGhRqvwMmPTpkBdIE1V11oYnVYTNPzJnjKNW2pFZHocvlQqvo1VgG5H/zRSwtOEkt+GL0eGIGK5VdfeYLq2nGneePgFU8IzFd12+10ZcgAx01hjaqLHbxrc9ZdnOrqC5CIA773Xi8Rig7cmu+tqRBHvhAZ4k4f1VT8ONDsFSPFoPwAMTDWM1bFZZjf3i18WWbEKOjMidgJz4akqpy5XrqgY1kEAiM1rOkwak0nfTjzMk1mkCFCGPYcXtofNHcmG0rFXbv0dYBsqiAd9Ud9Mn0u3haygoCqhNuyH2ts0/3ienxtyeBb0talW+IF+FDA3zW6ccleBVsftMfpHqMs3b4gWFSOmrCaIi/U7RMrmCmb1RDhPM2J5D/qRCFvLqeIiunK4pfPr79bdcAWpFqADQA8LJxPQ34u21Rm1n1ErRxDxNYP00cHDERl4U3y8E11KARywVutxhUx3K8LnDIfvSkaa5HqpaFLL6Q3KVWCJmEBzmYNetBanREdf6jPzU7NVXr1yWB+mW1MRKzuybTs2Fa6mCgD7k1+PN0SuUwmDnJVGt2I098VOpn5Zx5HHVvEVxqpMvKQqxVXZK102uxzTUpVAZD12VR6UI4ED3R2J83ru82Rp/YBMPY+y0gMeOHV4Zkcev1he98WFUwrgAwGc/+UkqepAnLB+6YPDUMuWSaN+BggAt1AqExeU4UAmPBjHrx49Ioy3w1Tekos0DKJNUOGpQL0q/1vxqri6Mpd5/Wa6ePTzNz0XMY+AY56eG1pSkdL08BdhjGpfAPDV//nV1am60DU8wssaqWwwYgRrvg4+SuS4QKNYVuWhoFSGpYxfi1Yp5efId1K8yzAtQ15U1dSDH/SoCEBqXDD73ht9OYZD1Qtx4JC15H/r0M4/71U9qFwXGf/dbqjBvswi5qNiHwW258S1k4Nq3GuJot1VCgVq5o1YpYHCEjGYbLCb6ZDJKprxfkdlUBdpqrhKtobSAs7fnJF047HDl1M1sxhqSbLGGEPnMQDXbu5M24uTRz4Ny0rAHpwysUsqfK2s+1hCiA0MU/vY3s0mCcDmjTRUZBZkVLsby9jnEpy011GdXpoI8rYsMMYVd9JBuj2gysagvcPbG3DYGsHqo7G33YzuG5Chq6JRWcwoE/VICfpaXdiIgC//5iaeRc7B1u90QKM/mTBbhVAJg4H2oTButvBKTjgQvbehSfBU8wly1t2m1p1Ruo1zH50UtObdMsecn/RGiihRThIaIMXTg0e17NN7ZDEdWDRc2nR70514fcJOIjW1k1vqm5LY8zqexxi18W4G3TeKY6wYX0jzBsYWGh8nSyqUw1mAHd0aU8WqbymndjTQcVWGbq0DLGqlczLo2VwkhrMyDx4nT2Gd5Pk3UUtRIwema6Lps3Mwc2kigfiRorSSH3VfpnKwTyFJ131XXyjT0C1YkpqWGSgtUroYLJZZV827+qplhIWuhTzmpFdQCRMgWpYKckC0hS4P07zQ1voVTWzqAACn3J3Y4LEAT1VbEzNefvpDJKPUC8XiZqPsPGpcjtAoX1SnzsytStAIA8J2PQu1ugX+eXk0byWI9YKE4E05Vs1vn65aVZGFbvyUm71VYZZphcq9dPvveG561cb0lgXpgHgDCCSRwYbWZGIwDtDxvFCs90Lh5/422/UhtbI8YZ0aAGQRD6A5+6Ya2H2doyr1EsNthhUrFeZvWbBjBjIoY/NKro5Frerw3kU9Cxs2rqgp+R45JvZRX5ZxuxjwXwS6L3biAz8chyaGPQGN06bIpj/30ozXh1DfYEYmFsT4hEy5VDuY8tjURnPuFE3hdQnYeKJTKbEylkmfChqxyLNI7WQG0FLBw6U4WWaDKysi+NMzSmA+CTTQoqAcMfkLkWtEfk/G5f3EAibRRc6Fbhwoe23HjzzRFq6NRjqihsQhcdMFVdqY81kMxPgdxxgG/JvsrdolVPsGVZ1rwyW4+WSx15SXcvZmyQ13qredxyTzPHphkF9Wlay8hHmtIRMzi0ENocgePkZ+as51kZ8sG5ouFQTSG/2xotmVJLioHd4U1SDpkChCCHKNDyilcwqNS6Nxno4tIApVehBZEnS2L8YdrSAsWW7pf6vFpWUYSM5jUwfZZOmoKouqTc/gQywmg5rKzljzR7X3EO3/Ko7UHFOH+A5m2mKxhLRom5hxCo2ipXbv17EeVmIWzsxiJQKwYyPMEVcoWzJXlr9PhrSwIcn4isNTPUoXByzdNmtdxo2naKRFllJ2FL13yV1F/AQ6JFhsZYV5KvA5x2kw8hAoxCpf1u1DtAKRY6fxYaIbyiGGqrSGEfN/ApLRBbkPVxiGarEkbabG+QD4BotD9ixAIhyCKhaY2VI4FJ7tIyabJEoDdLkzR1/bJckzQtd0wvlys6YpaFQOBt1suU5vgkvh1ykBheglz1Cn5FpPtimFCQDIOwCaGyBSj5/JK1QIIQS0R28jBWPkm7BSyz5WqXx4tKEdCWiERk2f5qIR18kScAwb90ITWzKOGAQtqDD4smX/Hzt8uJDPZnhM5RsrsGsdhM8XwsGieYwDQblmWLkaQicE3QpItMb6sXyS6hE/ztk7hrUq7fEFaeRx5AhDU5dDBWmkH8hX2WV61BcaxDkzG8/Mmgkt42IFRn/B62PEhE09Ph0te3W6grDEAh1i1xfHJawDsu8nGLla0wSCsWxdRNORu7NJEFIQCJPM415fyxwS2TtCvrpEUJZrya8guZdNvp00uVC4+Wy34DTS6BIs4I40Nu0DiaBtaFQmg9FI+PrbCF2rDg/nwGxSTZ2CiSEETj/FnN542ExzWndN4a1Sb/0wZL5x+aVbmleMmK3Zx0VwXZjJS8qt8xKVxuEpK/I2Edx15Cv4bN7VIW1/lyE6sIQroM0evjmJ8zMsPQMQ1eADNhj1Jk0tPWPPhycI5Y/054rB4mVUkSuiBeGRJmTzeQ/bHO1ZQx12NDPgv5fbGBbwg5Y1lDyYBTggTzvVvX2yMNIj1lp+mEvEAr7otYyKQdeRJD3jAi1VbjqjL6TWctadfhf2xkxwAEMCwYqHBqZovT4ytfyW03sr/iIRGNRkx8BoMgnJPKJ5jDdHKLJ/fwdV0CR4FITDe8iAsy119yitFvsGip5AljWJa5qsI8uxuFWUOn3ZFFzCrSycP060TsoXFRAt911lQzxlLm15+tqmtabIDmj8+xN+xiv8u5Qwj+yv0B7Dl93qjHVMRgrjHbz4KvhKAak1/TGiuNeafZPVounqW6aCanfzWva8gX6kBc9VgZKKCq61AegTeOzs3o9RLH28/su2oU5w5TD8ecBiicA5ufCv5mbRdcVBVtmsvCDuaWhpw0f703g10C8T8fBCQtKMcUkFqE0awwLlteXayKAeKxPiunw2rbwaq24ULwaNmkvUuaSswxeu+x2tiEPV/NSMqetoEgwqu2/ZTE3nTTSZfhoa/PPAwc1OTuePiqlTGi5bwVKKtAXZ6ONbC+yM6AQRjFtksvxpBrdJIXErTvKjFj+StXAVNZW2ZyJOGi0H1XBny6FXV1USuwgbwqqzqy1CpnnszlcJAaw/CVqMcrfXCioF7IeMWiyea9kbrVF+NVBvgvNV+7Z3hutvhs8IEK1YrbuvktqG7zYwfGOT+xsQdPb0WdAfQKMDjf5YFgQ0PS70Zwhnm5yFnDpRys1wMAQHBymoa2YDu0tQu0Eiu6M4kxCNm/NCQaeLrwPgnAENGuy+p9wq16NM9H/y945D2PZB90TsX+x/Z8buNZAe5A21krzeThEVpmOMmgRmgcGAgByjdPAvvLNa7gIy/5nfjT1XxKxz29UGNBPK416tL6S4tSAMFTB55bBxmMWQ1r8bzbowZ1wJrQpy3Vxr05+Ysb6ZAxkYjXjd//YCI5fqj0Ip7M1HY1yrDV+cMh/4EyutOKgAmu40qmeaTG6CkxticsbyFnd1Wwl8vQ8W4fGyHM9kObJij7Vdpu0oEiU4bnvsQNHT1eFE2ka2UrRznf+6Acg15Pzk9H0qseFBH8BAA+fOzu/VOZwhMB6hUeZEznBevM0EsHsQaiiFH447gSGkw6a5jUmr9KFRqsoa31jk8vqUp6ArryOHpAW63BsER2q18rb+hSQuRuaci6e0dvGXz9iVnxgrzr++2w0tHuIk6o8+xOe+1Y/apcQALh9e6g8k43+XX4cL9e4Xgh5gtq4ptNEcLQ1+qhe1/KISw0MQGBFTgMUIGmoS4c+61s5YEjiI1mGh+rRtOoJ6rOyKhw5XcE0tLupxdCx4HnkXrhD2/UN7++Q75Lq2Zt19+baAB/bwYGFiEn8E19X4UwOsoFVCACBzh0Mr/mV4ePaAwUwTNERBQfnKS/AG0

```

c/NlREpKI2xc0SBW617Ku2Cw31jyoMz11UZZGooXgHZkg7ogLKBRj5ZTxtEZ8HLSUD7y+LLclvEvg8zNzpxn1/D57cVnVox9OnmU
YzJqX6y/9QtB9oWWhCzNz7fU7pjOzkbuLU1nfC/XDPIKI9+fSq9pNuqvF9P8aX//gyVRFwwmEGGgbRZnAYDWcsZYjzfI3u1Sv6lc
Pb5VG91o4K8EQHqwZ4NbtjX99Te00b3s5KNWHZhpWdhFcRsFzwDS++SuH6+5aufJSLJgXQoUHkjweWvfTwaOzB/khnt9YEOXuQh
37kPJMJZGjPH38CyBms1AUAMssBQSdAQ0OROW0Qg+/ml01bve7NJK/WIUBZG8Ea3FSH+16nXrQw5nH9R9uwXcVpyxCGrVJ2znReu
PKVXIihnnRjOSvj7C20Zt62i67+H2yeGxYBuPX3t08en4nfh+HF/I1So6HYjyU4U5EcT629oqN5tCTe/B3DjBeBmtD2yj1lQai
G8pZnKVC1XPhRp8ZK11jByx7/A/0QEVCF7ssvTaB15aNjyLNp42ZiYwZeeF1vGB5gY1w3cf2osyz4HEHxrGvXNN+61J/em8RgEc
fj3x8dzv2KH6GIQrqyCw9c0Nvh+k8f6157Re7gTHKuOGuBkqB1AaDTRqofBqLJ6DQdjXxWAcE0St5BwSV1Tjghx5JMwK/1kv516
MZEEmOpysHHnjcrN59tal0a8baBfx4gbRbHwcwLjzw+F31w+LN3/i0xqQ5LANjudefOZ0otN4wPzmRDuAm+iNYgGoZJpGvTWaYee
HnwGYwMA5BV4FhtLfhjtAqlp20i/gTAJbAuTiaYRQ0U1CNZRvOgrE4CpCBVgu93Z9pF8Ozh7/6h8GLRF2mdcMq4+E7Y9rqt9Lu
umjdDY/mMqVv79a2hkD0MQP10WBJA1m/8/F88M5yJ31bAhBC13XvigCDu7Vm60YTQ5fe9+DTPojYK3PglfGFd10aBWMCDyAAuBR
vayaRdsMhvxxZ62yLgpJy6YY9cfjqMZXzzGHZe/8XTpgEOO3x0QAPqwrwy6Qhnoc0HGcaf4p11jT8ydmf/u6yfxZgWQAJYih29Y
c1v8Aq7bO18EGEIAcD4GMLaaP01W0wUk8nenz91imhIiG8zwQICKI1yGy0eClmhAViN6akWDJ/mN3ahW2uesj4g5FsATW+S1W11C
P+rgmJcr18xrDzx1GnBIsvLS843HJRnaIXXRdgII8ArouiPT0f8z2nnPxcriuYB+d+Kw+97bV3VF9+3sXJla6yXwfAB3z/+TTMc
7Rw93te/R58zU0TGz4arNpqa+Rv6gjn+KDR7WwpOcIPLTPkF+1/4BHv4610gIvsJMYBgYyaV5xASX5QIey9Ft8dFQZnLGHhrsOs
wXPI9dkT884aaI5x8E8nDYDvIGx4t5Q66aPrb3yqyOsZrngtGQ5FmNeuvfGD3Wlxu5vWVHT6PE9GYAmz0gIIIBQtSAPvTca2YQC+
zzHtK3FzhwHjzKmsBYLoADCh910uGniwLzFQ1kW8gTGUgUkptpAXjoKSGuErDLGDkwYI69dMB0bzbntKzvNR4PBWTYUPCgA55YR
OV481k2tu3rDp7a/ENS/TM1fRkWn7z/f3/t2rbu5P9qaE01PxYIjyDSOP2bCXzohPEwc+SYeGOqBX9ADEDG8UzB01McBbEaQFax
KFMuDtAOwAEdevIwOCAtMgUEIA7gc1nADT++FV+XMqo9uxIeGmG0FPH+Ika4rQxLGeUwAyZgsyIS7Prvh2h0PiZI3+VnK7GVF9v/
+uIzn5t/XN8UQZLxXK3WWX1k9h6ZhwxCIW4Ud+vcdM9o9guXOGadvQgxdJ0D7+LrcGAhnUXJVeQMrn5a8CpAnJaze15QoeysKpmA
tj+wZ8X79pPqMH37ecJe8CyM0Er//LALOCh2fAfA1PF2cLy2+fP/Mx/+781lZ84FTTjxGwLpYfu/F3W21TP65vitd63M5x0iCI2
DLs0tkfTR0fN0adewQPqgunACUfzqhUYNjFTyyNDIIp0KADzRkagof5/a4jnBDot31VduHk1TCdH+wbxGW4/nnvX4Js+/NUOeh0n
zCh6B42TThyRA3/Ph0aWoy1P176//Vbf+80No3T53I6mWl+x78ziebzNDfpRsj7WV8nIwHzP6EAhADIAkMt3qgTfYPYbW/35Qwvjs
JNqztNshZfxExLpgL8NKN6gtY1F+KFHUQdjDUwyb8tYF+vmk53cTNZMALjMwDETwyTwf56FyN1x65juXeFtihIn9MJvACXsmEcX
m2050Jdn1/5ie8+p1WdbCzmniyzy9f30C0bG73BnbzUmws8Hm8J1giJeClazpjejHjJopmhsfRpfrwlv9xw9dG6jpbsRhvMukcX
9wUZ2Dh7cTiQA0WV1QVQATuGiSK2kvhzyCPjZnYYb9QDifFroa97Qa1LYVXA21SFDAefN4vJGPA91gJ/LsPFs5DeF1Or/0LX1m/jG
Hse+ti/kS+x//SvtT/oU/b0zkhPhdJRU0Z3TmYnauBpDcRaFw1HEzOjIyZ6YERMc2KSe9UYAcw18EidfwCLhh5EUxqpiH2fAibqv
nzWbx6DADxXS4+uW0y6Z40U9vejB0BgbKHB4AnwE40VsD4KznhbGFm8uVzGwp9TeRlo9+vXnTdXjw/fbCoWJQqssL1qOXbbu+Nj
6ou307RQzAGSuMJGjzPnzQ431GCNFz0WF5YvBywQ/IxIq95vBFQRF7ey+PCFkL0zoIVxWencTwpSzTUyZf7NI11KZUSMHiTHACIx
63mvpKHXQVcI3TYEL5yZ845kTcMfd1z5PZyu+M82aNbCdKktyNYLTPw1I71Tbmjt8Tdu+u10TrYQCKrBdRBrsP6RYI0FRBaQI
DwC9pLauOCYr1IhnDmK4ADALMs0zTMsxUYSBUz5bKuW95D+UEt1/0vyRbYer1b+dfNCotyO8WMYLTT1x8yfj5fFvJqPFD5sEdik
D5Sx1IBEDaqiXc5u1igmFBdcRpFESgKdpdlcw8AJ4IXgeqyvlszh5iezMeXV/2vqxHY/4Sk/NrzX71ChTlBs9L3bmk9/67YQ3/a
PCRCL5VBpKYCP3uGIBI1GiBWOGY4iQpVxHEw0AhXdJI8L8FjTS++01PLs4VY8V6NFCqPb0By773n3XhU7NX6107XFNdemnJM0/G
+e0r4uXZf4/vKq6JJE2rHMDCO6T9dA8EWQtK1vhYnGw4A1YLGu//k2qWjiUIDuWsQxh0v18P3zJvmz+p3ff8J9CLRy6TujnFYA
yL97RE50bvyrs5T+Fvwx9CTYv3aEkPJNBgGD3Q9qC6tNRRAsJkkAuVOuwKLb15T15hnEYvrer5IXvK8STj9Rt+d6wz316f981AN1
69qyU1c+Q8rf+24JOpizzTohNe1AxwGjGPxGUnc201CmI8466hXbyKMLbTqGjAPw1eoOzWEQ+HU00vRzauB1fb7674T0Bs1qJO3
F7R81smbEfhwuH5VrzA3QSPS4e9coIbiHAkPFcsedORchkiGomPThsz9sDBD05cd911WL+8t+h/A+Q3uJ3ZZ3xhAAAAAE1FTkSuC
"/>
    <text class="single_line_award_number" :style="imageTypeAnimationStyle">{{animationText}}</text>
    <text class="plus_number" :style="plusNumberAnimationStyle">{{plusAward}}</text>
</div>
</div>
</div>
</template>

<script>
// 引入 animation 模块
const animation = requireModule("animation");
// 定义 keyframe 动画
const keyframes = {
  'fluctuate': [
    "transform": [
      {
        "p": 0,
        "v": "translateY(0px)"
      },
      {
        "p": 0.5,
        "v": "translateY(-10px)"
      }
    ]
  ]
}

```

```
        "v": "translateY(-10rpx)"  
    },  
    {  
        "p": 1.0,  
        "v": "translateY(0rpx)"  
    }  
}  
],  
'integralClicked': [  
    "transform": [  
        {  
            "p": 0,  
            "v": "scale(1.0)"  
        },  
        {  
            "p": 0.5,  
            "v": "scale(1.2)"  
        },  
        {  
            "p": 1.0,  
            "v": "scale(1.0)"  
        }  
    ],  
    "opacity": [  
        {  
            "p": 0,  
            "v": "1.0"  
        },  
        {  
            "p": 0.3,  
            "v": "1.0"  
        },  
        {  
            "p": 0.6,  
            "v": "0.0"  
        },  
        {  
            "p": 0.9,  
            "v": "0.2"  
        },  
        {  
            "p": 1.0,  
            "v": "1.0"  
        }  
    ]  
,  
'plusUp': [  
    "transform": [  
        {  
            "p": 0,  
            "v": "translateY(0rpx)"  
        },  
        {  
            "p": 1.0,  
            "v": "translateY(-48rpx)"  
        }  
    ],  
    "opacity": [  
        {  
            "p": 0,  
            "v": "1.0"  
        }  
    ]  
]
```

```
v . v
},
{
  "p":0.0873,
  "v":"1.0"
},
{
  "p":0.7205,
  "v":"1.0"
},
{
  "p":1.0,
  "v":"0"
}
]
},
'rightContentShow': {
  "transform": [
    {
      "p":0,
      "v":"scale(0)"
    },
    {
      "p":0.5704,
      "v":"scale(1.1)"
    },
    {
      "p":1.0,
      "v":"scale(1.0)"
    }
  ],
  "opacity": [
    {
      "p":0,
      "v":"1"
    },
    {
      "p":1.0,
      "v":"1"
    }
  ]
},
};

// 加载 keyframe 动画
animation.loadKeyframes(keyframes);
export default {
  data: {
    animationText:"123",
    plusAward: "123",
    shouldAnim: true
  },
  onCreated: function() {
    this.imageTypeAnimationStyle = {
      animationName: "fluctuate",
      animationDuration: "2000ms",
      animationDelay: "000ms",
      animationTimingFunction: "linear",
      animationIterationCount: "infinite",
    };
  }
};
```

```
        },
        didAppear() {
        },
        methods: {
            clickAnimation: function() {
                this.imageTipeAnimationStyle = {
                    animationName: "integralClicked",
                    animationDuration: "750ms",
                    animationDelay: "0ms",
                    animationTimingFunction: "ease-in-out",
                    animationIterationCount: "1",
                    animationFillMode: "backwards"
                };
                this.plusNumberAnimationStyle = {
                    opacity: 1.0,
                    animationName: "plusUp",
                    animationDuration: "350ms",
                    animationDelay: "0ms",
                    animationTimingFunction: "ease-in-out",
                    animationIterationCount: "1",
                    animationFillMode: "backwards"
                };
            }
        }
    }
</script>

<style>
    .card_root {
        display: flex;
        width: auto;
        flex-direction: row;
        padding-right: 24rpx;
        padding-left: 24rpx;
    }
    .white_bg {
        display: flex;
        flex-direction: row;
        justify-content: center;
        width: 100%;
        height: 144rpx;
        padding-right: 16rpx;
        padding-left: 16rpx;
        border-width: 0;
        border-radius: 16rpx;
        padding-top: 20px;
    }
    .left_div {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
        flex:1;
    }
    .left_content {
        font-weight:600;
        font-size: 28rpx;
        color : #333333;
        width: auto;
    }

```

```
}

.tips {
  margin-top:6rpx;
  display:flex;
  font-size: 24rpx;
  color : #99999999;
  width: auto;
}

.right_award {
  font-size: 40rpx;
  color : #999999;
  display: flex;
  width: auto;
  flex-shrink:0;
}

.right_content_div{
  display:flex;
  flex-direction: row;
  flex-shrink: 1;
  justify-content: center;
}

.right_content_first{
  display:flex;
  flex-shrink: 0;
  flex-direction: row-reverse;
  position: absolute;
  right: 0rpx;
}

.right_div {
  padding-left:1rpx;
  display:flex;
  flex-direction: row;
  flex-shrink: 0;
  width: 272rpx;
  overflow: visible;
}

.image_tip{
  position: relative;
  justify-content:center;
  width:80rpx;
  height: 85rpx;
  margin-left: 20px;
}

.image_tip_wrapper {
  width:80rpx;
  height: 85rpx;
  position: absolute;
  top: 29rpx;
  right: 17rpx;
}

.image_tip_icon {
  width:80rpx;
  height: 85rpx;
}

.arrow{
  display:flex;
  flex-shrink: 0;
  align-self:center;
  color:#CCCCCC;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  margin-top: -10px;
}
```

```
font-family: iconfont;
margin-left: 6rpx;
margin-right: -7rpx;
}
.single_line {
    overflow: hidden;
    flex-shrink: 1;
    text-overflow: ellipsis;
    lines: 1;
}
.content_icon{
    width: 36rpx;
    height: 38rpx;
    align-self: center;
}
.award{
    margin-left: 10rpx;
    font-size: 30rpx;
    color: #999999;
}
.award_number{
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-size: 36rpx;
    color: #806A00;
    text-align: center;
    line-height: 85rpx;
}
.plus_number{
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-size: 36rpx;
    color: #806A00;
    text-align: center;
    line-height: 85rpx;
    opacity: 0.0;
}
</style>
```

如有需要，可单击此处 [detailKeyFrame.zip](#) 获取完整示例代码。

## 7. 常见问题

### 如何解决在安装 AntCubeTool 时遇到的 Permission Denied 报错？

如果在 macOS 中进行全局安装时遇到 Permission Denied 报错，可以尝试通过授权管理员权限解决。通过以下命令进行管理员权限的授权。

```
sudo mkdir -p /usr/local/{share/main,bin,lib/node_modules,include/node}
sudo chown -R $USER /usr/local/{share/main,bin,lib/node_modules,include/node}
```

### 如何解决在使用 AntCubeTool 时遇到的 Operation not permitted 报错？

如果在 macOS 中使用时遇到 **shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: Operation not permitted** 错误，可以通过为终端添加文件访问权限解决。添加终端工具文件访问权限的操作路径是 系统偏好设置 > 安全性与隐私 > 隐私选项 > 完全磁盘访问权限 > 勾选 终端。